ElCoM
ELECTRICAL COMPUTER MECHATRONICS

www.elcom-hu.com



دوسية إلكم

تم اعدادها بواسطة:

رؤى فايز الرمامنة

دوسية شرح مادة:

أنظمة التشغيل

شرح مفصل للمادة
مضافاً إليها أسئلة سنوات

إرادة
ثقة
تغيير

ElCoM ElCoM HU ElCoM

Mo Tu We Th Fr Sa Su Ch1

Memo No. الأحد

Date 13 / 7 / 2025

الـ OS موجود بكل الأجهزة إي بنستخدمها من هواتف، حواسيب وماإلك ذلك

كل جهاز لازم يحتوي على الـ OS ، الـ OS بختلف من جهاز إلى آخر حسب

الوظائف إي بقوم فيها ، فمثلاً لو كان تلفزيون سامسونج الـ OS الله أندرويد

لو بنحكي عن حواسيب فرضاً بوضعها windows .

* الـ OS عبارة عن : مجموعة من الـ codes إي بهدفها الجهاز عديم الفائدة .

يعني لو اشتريت جهاز وماعليه OS انت بتكون اشتريت أدوات حديدية المنفعة

وحارح تشتغل لانه إي بتشغل الجهاز هو الـ OS .

* رح نتعرف على ① وظائف الـ OS ② تركيب الـ OS ومكوناته (Structure)

(Functions)

- الـ OS ينقسم إلى 2-Componant : ① Shell ← grafical user interface (الواجهة)

② Kernal ← ما بشوفه ولكن بقوم بكل الوظائف ← Structure of OS

- الاشي إي بنسميه application هو بالنسبة لـ OS عبارة عن process

- عنا اشي : cpu utilization ؛ يعني كل برنامج كم بستهلك من طاقة الـ cpu

- = memory utilization ؛ عارفين انه الـ memory shared بين كل الـ applications

* بالتالي رح تشوف الـ OS وهيفته الرئيسي انه يدير كل الـ applications

بالـ recources

* مفهوم الـ threads ؛ كل application تتكون من مجموعة من الـ threads سمي (process)

threads: smaller workers inside the process(app) . مثال الـ word

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

* بالنسبة لـ cpu schagaling : أهم شكون بال hardware الموجود عندك هوا cpu وأهم شكون بالـ application هوا الـ os وهدول اللي بيخلي التعاون بحيث انه الـ os هو اللي بعمل cpu schagaling ، يعني هوا اللي بتحكم بتنفيذ كل application ، كل ما تغير application رح تتغير وظائف الـ cpu تحت تنفذ أوامر هذا الـ application .

- الـ cpu بتنفذ جميع البرامج وبكبس كيف رح يعرف انه اجى دور الـ application الأول أو الثاني أو الثالث هاي اشيا منوطة بالـ os عن طريق الـ cpu schagaling (ترتيب)

- لو عندي أكثر من cpu زي 4-core cpu رح يصير الـ ↖ مضروب بـ 4

* process syncronization : لما تشتري الجهاز المتوقع انه الـ H.W resources أقل بكتير من عدد الـ applications اللي رح تشغلهم .

- المشكلة لما يكون أكثر من application بتنافسوا على الـ memory بالتالي لما app ياخد جزء من الـ mem لازم نمنع app تاني ياخد نفس الجزء فرح يصير complete for ressources

* prosece syncronization : يعني انك ترتب الـ access يعني لو عندي mem location من 15 إلى 25 حجزها الـ application الأول لازم تضمن انه الـ other applications can not access this part

- بالتالي لازم عدد الـ H.W access أقل من عدد الـ app بالتالي في منافسة بين الـ app ولازم ترتيب هاي المنافسة بحيث انه الـ resource لل access يكون متوفر من شخص واحد فقط .

* الـ prosses syncronization والـ deadlocks مشاكل بتنتج من الـ schyaling وكي بحل هاي المشاكل هوا الـ os

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Date / /

* رح نحكي عن ثاني HW من ناحية الأهمية بعد الـ CPU وهو الـ memory ورح نحكي عن الـ main memory والـ Virtual memory

↓

RAM

وبدونها جهازك ما بيشتغل لأنه أي app بدك تشغله لازم يتحمل عليها بدين بصيرة exe.hiom مشكلتها انه مساحتها محدودة (سريعة ومحدودة المساحة)

* في حال انك بتعتمد على الـ main اجراءاتك بتصبح رح تكون سريعة

أما بالنسبة لـ hard disk فاهي ركن بطيء عشان هيك رح نستعين جزء من الـ hard disk ونعتبره تخيليًا انه جزء من الـ main memory

* بدي مساحة استعارة رأيتها رح تحتاجها في حال شغل application واحد طارح نتوقع انه الداتا رح يعمل لها launch لل virtual memory لل main mem بحدناتها مكفية وبكمان في حال شغل أكتر من برنامج وطارش في حسب على الـ main باتاكي رح نضطر نستعين جزء من الـ hard disk

* لو صار في استعاد على الـ hard disk ، اتنين وحظك اذا معلوماتك بالـ main mem بتكون سريع أصلًا بالـ Virtual رح تصير slow لذلك وقت الـ access رح يصير له معادلة بدلالة الـ hit/miss

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date : / /

* زي فكرة الـ Backup بتعملها main mem الـ Quick memory هي cach

* إيه رأيك ناضره هون انه الـ cach = main mem

والـ Back up = hard disk

* the oprating system (OS) in terms of the hardware : recource allocater

* بوزع الـ recources على الـ applications وبحل مشاكل التنافس من synchronization أدوات deadlock

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- رح نحكي عن مكوناته ووظائفه ورح نحكي عن (how os manages the processes) (applications)

* كيف الـ os بعمل الـ app حاكي الـ mem وكيف بعض تنفيذ الأوامر حاكي الـ app

- تذكر الـ word مثلاً" وكيف انه أكثر من نص في أكثر من الصفحة بالتالي أي app بكون معقد من ناحية الـ structure يقسم in terms of programing إلى small execution ← threads unit within the same process (workers / subroutines) (subprogram inside the big program)

* ورح نحكي عن الـ cpu scheduling التابع لعمل الـ process management الـ allocation وكيف الـ cpu مثلاً بنعمل الـ word ، مثلاً لو بدي أعمل عملية حسابية على الـ word أو excel بالنهاية إي رح يعطيني الناتج هو الـ cpu من الـ tool نفسها ، الـ cpu أو الـ ALU هي إلي رح تعطيني الناتج .

* لما تكون شغل أكثر من برنامج مع بعض الـ Focase رح يكون على برنامج واحد بـ a time

وهنا تحت الـ cpu scheduling

- في حاكل بتصير نظراً لكثرة الـ app وقلة الـ HW resources رح نحاط الضوء على نوعين منها حاكل : ① synchronization : لما 2 tool (app) يتنافسوا على نفس الـ resource كيف بدنا ننظم الـ access و كم كل app رح ياخذ وكيف ما نتفدى حالة الأول حكى الثاني هاي هي عملية الـ (process synchronization) وهي أحد أهم وظائف الـ os وبعض انه الـ resource يوقف one application

- الـ deadlock مشكلة بتصير بين الـ applications ولكنها بنحس فيها مرة بتحل on the fly عن طريق الـ os

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

- ليش الـ os لازم يعمل manage لـ memory ؟ لانه جميعها مخزن مشتركة بين جميع الـ applications وبالتالي ما بنفع الـ app اي يتشغلة ياخذ كل اعادة ويترك الباقين without allocating space

- بالتالي رح نشوف أحد أهم وظائف الـ os (how he manges the main and virtuel memory)

- الـ os هو مفهوم معقد لذلك لايوجد تعريف واحد.

- أحد هاي التعريفات بوصفلك الـ os حسب موقعه :

هو عبارة عن برنامج ويميزه عن غيره انه وجوده الزامي وموقعه وسطي بين الـ user والـ H.W (intermediary)

- الـ computer system فيه المكونات التالية :

user	sw	H.W
لا انت كمستخدم you can never access the H.W بدون المرور بالـ os	os موجود بالـ sw وكانه الـ Big Boss لهذا الـ sw	↓ بنزل على الـ app حتى تستخدمه

- بالتالي الـ os هو جزء من الـ sw ولكن هذا الـ os سؤول عن الـ sw والـ H.W

- موقع الـ os وسطي لانه لو خليناه بعد الـ H.W رح يصير في خلل بالاجراء لانه انت كـ users ما بتعرف الطابعة مثلاً كيف بتشتغل وأصلاً "you should not know" وبالي بعرف عن الـ os لذلك موقعه لازم يكون وسطي عشان يتواصل مع الـ H.W وينفذ اللي وهذا الاجراء بنسميه أحد أهم صفات الـ os انه يكون سهل الاستخدام (easy of use / convenience)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /

بالتالي الـ OS هو عبارة عن واجهة بين المستخدم إي بده يعمل app (اجراء معين) و الـ H.W

إي، رح يتم عليه هذا الاجراء •

المتوقع من الـ OS نتيجة موتعة الوصفين:

① execut user program: زي لما تكون كاتب كود فهو برح بنفذه

وبطلعلك النواتج وأكيد بحاجة يستخدم H.W

• ليش ما المستخدم ينفذ البرنامج لليش لازم الـ OS ينفذه؟ لانو الـ user ما بعرف كيف

② Make the computer system convenient to use.

يا

يعني دون تنفذ الـ task بدون ما تعرف التفاصيل

③ use the computer H.W in an efficient manner.

- الـ OS موجود لخدمتك (convenient) لذلك هو موجود بالنص

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

- Computer < SW, H.W ⟶ لما يصير computer system < SW, H.W, user
  ↓
  doing actions

- الـ user هو اللي بده يستخدم الـ H.W عن طريق البرامج اللي بنزلها by the sponsor chip (OS)

- وجود الـ OS هو اللي بيضمن الـ Convenience / Correctness / Control كل التواصل بين الـ user والـ H.W بيصير ممكن اذا في OS

* أقل اشي لازم يكون موجود حتى الجهاز يشتغل هو الـ H.W والـ OS شغال

- التكلفة بالدينار هو طريقة مفضلة لعرفنا مكان وجود الـ OS

① multipal users (ممكن أكثر من حاب أو ممكن يكون server) لو هذا الجهاز كومبيوتر عادي بتكون عاطل أكثر من حاب وزي واحد بدك ياه بتردي بتعمل تسجيل دخول لذلك لازم يكون serial

أما لو كان server زي server الجامعة بصير الـ users كتير لازم يكون parall بالتالي تجهيز معمارية الـ OS أعقد لانه بده يحمي الـ H.W من أكثر من user

- الـ user بده يتخدم الـ H.W عن طريق شاشة مبسطة وهي الـ app وكل هي العملية بتصير بوساطة الـ OS

user = application server = HW

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

• التعريف الثاني يندرج تحت : (what os can do)

- Functional way -

- مصنف أنواع الأجهزة واين رح يحط الـ os بكل حالة

① User : النمط التقليدي ، لابتوب ، desktop : مستخدم واحد ولهذا مابتخاف انو الـ resources ما تقدر توزعها وكمان عم يكون بدو ease to use : convenance

(بدون التفاصيل بتقدر تعمل الـ tasks)

resource : any HW component (cpu , i/o , memory)

- لما يكون مستخدم وحيد متى رح تكون كتير مهتم وتلك من انه الـ HW لا يستخدم بكفاءة

إكي بهم بهاي الحالة ؟ ① : os view point : هل الاستخدام

② أداء جيد وقياسه عن طريق

الـ response time (وقت الاستجابة)

معناه هاد الأمر لحتى تنفيذه بدو

② mini computer / main frame : وهاي كذا server وهون ما بهمني سهولة الاستخدام بقدر اشتاق أخبرك انك الـ resource utilization هو المعيار لا response time بالتالي هدفنا ، لو كان عندك داتا سنتر بكون بدهم يخبرك . هذا هو المقياس

resource utilization : percantge of busy time

يعني اذا شغلت الكمبيوتر ساعة والـ HW بضل مشغول 50 دقيقة من هاي الساعة بالتالي $\frac{50}{60}$ = $\frac{\text{وقت HW}}{\text{وقت الكلي}}$ ونفضل نسبة عم (1) أو 100%

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____
Date / /

لو كانت 50% يعني زهيا الوقت معدوم ، الـ HW ما بتستفيد منه ، بس لما ندكي
main fram يعني في concran user يعني لوقتي وقت معدوم بكون داخل
حساب الـ users وهيك قاعدين بياخدوا service ، هذا المعيار ما كان كبير بعلم
في التصنيف الأول لانه في مستخدم واحد فقط أما في التصنيف الثاني
هذا المعيار مهم لانه في أكثر من ~~مستخدم~~ والوقت المعدوم على حساب أحد
المستخدمين إي اعطوه من الـ OS بجزمه

(3) workstations :- بتشبه الـ main fram بس الفرق انه بالـ main fram
الـ concement user في workstations concermant users كل نفس الجهاز أما بالـ
different devices على مشتركين بشي واحد

- يعني بالـ main fram كلهم بستخدموا نفس الـ memory ونفس الـ I/O
ونفس الـ resources فلازم أخدهم لانه otherwise رح يعاندوا . ١٠٠٪ اشتراك

- بالمقابل بالـ workstation كل واحد عنده الـ CPU الخاص فيه والـ I/O تبعه
وقد يكون مشتركين في الـ DataBase يعني قدن في single point للاشتراك
- لذلك في حال تحولنا من main fram إلى workstation الـ resource utilization
كمعيار لأداء الـ OS رح يظل موجود فقط على الشي اي مشترك وما بعد
معيار على الشي اي منفصلة (الغير مشتركة) .

Handheld : أجهزة صغيرة الحجم زي التلفون واعظم شيء
obtimize Battery life بالـ desktop أو بالـ servier انت شايف على الكهرباء شو قاعد
بالتالي وظيفة الـ OS تختلف باختلاف الجهاز إي شغال عليه

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* لذلك بتلاقي نفس OS ولكن باصدارات مختلفة بعضه بكون ServierBased وبعضه UserBased ، لانه احتوقع من ال OS يتغير بتغير ال machien

① OS is a resource allocatur ! (موزع ال HW)

وصف ال OS من خلال وظيفة ، زي لو تطبع كذا صفحة اي برنامج مهمة الطباعة بين الصفحات هو ال OS ،

② OS is a control program: (متحكم بالبرامج)

برضه وصف من خلال الوظيفة ، هنا هو control لل SW (البرامج)

- الفرق بين الوصفين انه الوصف الاول حاول يوصف ال OS بعلاقته مع ال HW و وظيفته انه يوزعهم (زي انه ال CPU تعطي وقت لل app بطريقة Pair and effective

* لو عندك (3) برامج و CPU وحدة اي برنامج وقت ال CPU عشان اي برامج كلها هدال OS

Why OS is resource allocator ? Because the user can't allocat resources By himself انت كمستخدم ماتقدر توزع الوقت بين برامجك (وقت ال CPU)

* الوصف الثاني : ال OS بدون الانتباه اك ال program اي عليه maximize يعني مثلا انت بتقدر تفتح أكثر من برنامج ولكن بتشتغل على واحد at a time وال OS لازم يعمل switch سلس بين تغير ال program

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* الـ OS هو اللي بتتحكم بكل الـ program الخاصة بالـ user وهو اللي بوزع الـ resourses على هاي البرامج

- معدل الشغل تبعهم 90% من أي بصير على الجهاز

(استخدام برامج يترتب عليه تشغيل HW) الـ OS بعمل كل اشي والباقي واجهة بتتعامل من خلالها الـ user ويكن المنفذ الحقيقي هو الـ OS .

- صار عنا ٣ تعريفات لـ OS :

① Control program for other applications that the user use

② resource allocater for HW

③ OS is a middle layer Between user and applications (HW)

• نظرًا لأنه الـ OS معقد لذلك لا يوجد تعريف واحد له

الـ OS مكون من شغلتين :-

① Shell (الواجهة) ② Kernal (Core / الأساس)

التعريف بالبداية لـ OS بكون لـ Kernal لأنه الـ Shell هي الواجهة يعني لما تدخل على الـ OS ويتحمل عنك اشي فعليًا بتكون الواجهة وما بتكون الوظيفة كيف بتصير

Other definition for OS :

One program that runs all the time, because if he become down the resource allocater become down, control program down بالتالي الجهاز بطل يشتغل

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

- الـ Kernal هو الـ core تبع الـ OS يعني إي بعمل control لـ program هو جزء من الـ Kernal وإي بعمل resource allocation هو جزء من الـ Kernal

- احنا عمرنا ما بنفهما الواجهة (shell) إي بنفهما فعلياً هو الـ Kernal

- كل شيء آخر باستثناء الـ os (Kernal) اما (shell) system program أو application program الفرق بينهم لما بنسمع كلمة system يعني متعلقة بالـ os ، أما الـ application فهي البرامج إي الـ user بنزلها بعد ما يتركي الجهاز



(مختلفين من جهاز إي آخر)

* بعد ما تشتغل الجهاز شو إي بخلي الـ os يتحمل وبعدين يهيء عليه عاتق كل اشتغل؟

- الـ os قبل ما يشتغل في program هو إي بحمله واحد bootstrap program (برنامج صغير مجال تتلاعب فيه أو تحذفه لذلك هو موجود على مكان none erasable وبالتالي ليس الـ hard disk لانه اللي accesse عليه وليس الـ memory لانه لو طفيتي بروح اعصتوى إي منها بالتالي لازم يكون موجود على الـ ROM والـ EPROM هي نوع من أنواع الـ Rom (writeable / erasable)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Bootstrap program: simple program loude the OS بتحمل النظام
his location in ROM in address space named عن نوعية
By (Firmware) ←

+ اسم اموقع إي البرنامج محمل عليه

• لذلك التسلسل الزمني من لما تكبس ON عشان تشغل الجهاز :-

① الجهاز بحمل برنامج (bootstrap) من الـ ROM من اموقع firmware

② هذا البرنامج بعمل تحميل للـ OS

قبل عالي الخطوة بس تاكد انا الـ HW بتحمل لازم بالاساس رح تاخذ OS

من الـ hard disk بتحطها بالـ memory

↓ Volatile — فوق المعلومات بتضيع

↓ non-Volatile — لو فقت الكهربا المعلومات بتضل

- الـ Firmware وظيفته الاساسية يبحث داخل الـ rom عن موقع الـ OS داخل الـ hard disk ويحطلك اياه بالـ memory وهيك بتشتغل الجهاز

- لو ماني hard disk هل ممكن تتم عملية التحميل ؟ بالتاكيد ماعندك OS قابل للتحميل ولو ماني memory مارح يزبط تحمل الـ OS برضه

- لذلك قبل التحميل رح يعمل check عالـ HW الموجودين
(initializes all aspects of system)

① hard disk / فوق
② memory (RAM)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

Bootstrap program make tow actions befor loud OS :-

① بتشيك على الـ HW الموجود اذا كافي للتشغيل او لا : أهم اشي يكون موجود

① permenant story (secondry) (harddisk)

② temperary story (memory)

if all nessecary HW is exist it will go to next step (loud oprating system) from the hard disk (any permenant story) to the memory

الخلاصة:

الـ bootstrap بعمل الـ OS بعدما يتشيك انو الـ HW أموره تمام ولما يشتغل الـ OS بصير مسؤولية بعمل كل اشي

- الرسمة جديد رقم ١

عاعلى تلخيص الـ HW الموجود بس مثلياً الاشي الاساسي إي بدك ياه متى موجود وعمل الـ OS

الموجود بالرسمة : ① cpu وممكن يكون أكثر من واحد

② Bus : بتربط different componant مع بعضها

③ one mem chip أو أكثر

④ divices وكل واحد منهم له adapter / controlar

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____
Date / /

- Bus الـ cpu / mem بشبكهم على طول على الـ
- ليش الأجهزة تحتاج إلى controlar / adapter

① لأنه عالي الأجهزة اسمها preferance أجهزة طرفية يمكن تغيرها (زي الماوس بالتالي بدنا adapter حتى نفعل ؛

② Castimizing or formating information لطريقة التعامل معاه

لأنه كل نوع جهاز بختلف بطريقة تراسل البيانات ، زي الماوس لما بتحرك الـ Binary عالي بترجم بـ

(أول سبب لوجود ، حاجة الأجهزة الطرفية للتعريف لأنه طريقة التواصل بالبيانات مختلفة)

② the controlar make sure that the Bus is not Busy : بعمل sense وبتوقف لأنه حدا بستعمل الـ Bus بعمل Block لجهاز إلي بده يرسل وهذا بسبب وجود Sing Bus (waiting) (BackOff)

③ intrupt : اشارة من الأجهزة الطرفية لـ cpu أنه بدي منك خدمة (الأجهزة الطرفية ما بتعمل أي إجراء لحتى تكون مخبرة الـ cpu عنه) بتواصلوا مع الـ cpu حتى يعرفوا أنه * فاضي حتى يأخذ عالي الـ request أو لا

- ما بنفع يصير 2-intrupt في نفس الوقت لأنه ما بنفع جهازين يحكوا مع بعض

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /

- يتم مقاطعة (interrupt) الـ cpu عن طريق الأجهزة الطرفية.
- حتى ليش فرضنا انه يتم مقاطعة؟ لانه الـ cpu دايمًا Busy بـ tasks معينة.

- بما انه 2-interrupt ما بنفع يصيروا بنفس الوقت عشان عمليات الـ controller موجودين بتتمنى one interrupt at a time

- ليش الـ cpu والـ mem مابدهم adapter/ controller؟

① cpu هو أصلًا بتحكم بالـ Bus مابده وسيط

② الـ mem مابدها لانه عنا اشي اسمه Direct memory access (DMA)

حتى الـ os بالموضوع هو الـ control إلي بساعد الـ cpu عشان بتحكموا بالـ Bus يعني متى ما الـ cpu يعمل action الـ os بتتمنى انه تتم بسلاسة

- ممكن إي بتسأل ليش الـ Bus إذا مشغول أو لا عنوا الـ os وهو ممكن يعني أولوية لجهاز وياخر جهاز تاني

- معنوع مقاطعتين في نفس الوقت إذا عندي cpu واحد أما إذا عندي أكتر من واحد بنفع

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- أول تعريف لل OS كان بناءً على موقعة بين ال HW وال User app

- ثاني تعريف متوجهة نظر ال HW والحاجات resource allocation (توزيع ال resource على ال user)
بحيث اذا موجود عندي أكثر من app كلهم رح ياخذوا جزء من ال cpu time وجزء من ال memory و هذا لانه عدد ال resources أقل من عدد ال app
لذلك لابد من توزيعهم بطريقة عادلة بين ال app

- تعريف ثالث انه control program انه بتحكم بالبرامج اي بنظم استخدم وبعمل managing لهدول ال app وبضمن انهم executed in accuret and effeciwt way

- متى ال disk بدها معلومات لل mem ؟ لما تشغل البرنامج بكون محمل على ال harddisk أصلاً وبمجرد ما بدو يعمله execution رح تودع نسخة على ال RAM

- وظيفة ال controller اذا كان ال Bus مشغول منى بس انه يقول للجهاز استنى ولكن انه يعمل buffering لهاي المعلومات (ال disk مثلاً) بحيث انه ما يضيع لذلك ال diskcontroller رح يخزن هاي المعلومات لحتى ال Bus يصير فاضي)

- لو فرضنا انه ال Bus يستقبل البيانات حجمها Byte وانت متأكد انه ال disk او ال mouse بطلعوا البيانات Byte by Byte ؟ لا، لا، لا،

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

• الـ mem + cpu + I/O المفروض يشتغلوا مع بعض ، لكن احنا نرتب الوصول للـ Bus ، حيث اذا ايك تخلي الـ cpu يستنى الاجهزة لتخلص ما بجيره رح يشتغل ورح يغير الـ performance سيء

- لذلك من الأفضل انه الـ cpu والـ I/O يشتغلوا concurrently (متزامن) عشان نكسب وقت

- device controler is in charg means:

① Formating the data

② Buffering the information

③ Waiting the Bus being avalable

- كل device controlers عندها local buffer اذا الـ Bus مش متاح بخزن فيه البيانات ريثما يرجع (بشكل مؤقت)

- حتى يرجع الـ buffer يخزن بهذا الـ Bus يصير متاح وتطلع عادي البيانات من الـ buffer باتجاه الـ mem أو أي اتجاه أخر.

* عادي الـ Buffer مش دايمًا مليانه ودايمًا فاضيه تعتمد على حالة الـ Bus

- إي بتحكم بكل الـ actions هو الـ cpu وبالتالي أي واحد من الـ I/O اذا بده يعمل action لازم يطلب من الـ cpu إذن (permisson) على ذلك

- أي بيانات بتتحرك بالـ Bus مسؤول عنها الـ cpu سواء جاي من الـ I/O أو من الـ mem وهذا بحد ذاته مشكلة.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

• بما انه الـ CPU عنده عمله الخاصه ، يعني البرامج كلها اي بدخلها فوائد الـ CPU فانت لما تطلب منه يستنى الـ I/O لحد ما يخلصوا او يبعتله اشي معين ذلك انك بتقطعه عن شغله (Interrupt)

- افترض انه الـ CPU دايمًا شغال وعنده مسؤولية اخرى وهي استرجاع الـ I/O

- لذلك الـ CPU كل شوي رح يوقف خدمة" للاجهزة الاخرى بمفهوم اسمه الـ interrupt

مثال : لو انت كاتب برنامج C++ وعملت executable ، لنفرض البرنامج شغال الـ disk بده ينقل بيانات ، الـ CPU رح يوقف ويخون عالي العملية عشان تتم ولا كمان البرنامج وهو شغال رح كبست على start وطلعت فاتحة (اي اظهرها الـ CPU) وهو أصلًا كان عنده task أصلية شغال عليها

(لذلك احنا بنحكي انه الـ Computer كلها interrupt driven) يعني خلي

الـ CPU شغال ولما احتاجة بقطعه عن شغله مؤقتًا عشان يعمل الخدمة الفرعية ويرجع لاحقًا .

* وبما انه الـ interrupt اساس عمل الـ Computer ككل *

رح نوضح أنواعه وتعريفه .

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Interrupt :- Signal genarated By I/O gase to perform some task ↓ cpu to

لبين مانخلي ال task الحالي ال I/O تنفذ؟ لازم ال cpu مشغول عنها كل الي حتى لو ساكان في مصلحته

* assumption :

① cpu is Busy By some tasks, So when i/o need service, cpu should Be interrupted

مثال : لحالي عرفنا حالك code وهو (A. cpp) بعدها لازم يكون executable (A. exe)



هاي نقاطة لازم ال cpu مشغول بتنفيذ الكود ولكن لازم يخبرك بهاي العملية بالتالي عند هاي الpoint

اشي لازم يصير؟

① stop the current task (A.exe)

② mange how user clike should be handled

③ returns to (A.exe) from where he stoped

- هذا الاجراء يشبه الي بالاسبق اسمه call او الsubroutine

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

بما انه في مقاطعة لـ current task و برجع ينفذ اني ثاني و رح يرد يرجع معلومات في Saving بعض المعلومات :

(Saving information that help to return to the stop point)

① instruction pointer : IP

② code segment

③ statuse of regesters (push in the stack)

When the interrupt happen on the computer ?

① at the begining : start i/o action

② at the end of i/o action

- في الحال السابق لما صار كبسة على الـ interrupt صارت في بداية الـ i/o action الـ cpu توقف عن العمل



- مثل مثال حكيت في المحاضرة بتوقف مجموعة من الـ inst بدهم ينفذوا راحت جملة الطباعة إي بده ينفذها الطابعة برجاية الـ cpu بعيني من تدخل لـ i/o ، بعد ما تخلص عملية الطباعة بدها ترجع تكمل تنفيذ الـ inst وهون عنا 2 sinarios :-

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

من inst ← (1-4) ج ينفذهم ال cpu بدون اي interrupt لحاجة جاية الطابعة ج بعبر عنها 2 sinarios :-

① cpu prepars data, printer prints while cpu is waiting once finsh, cpu resume with 5,6,7,...

(Blocking, syncronous opration) serial ↓

يعني هي بتشغل ال cpu, الطابعة مع بعض, وهذا الحكي من ideal

- لاحظ هون ماحي interrupt لانه ماحي signal اجت من ال I/O وقاطعت عمل ال cpu, ال cpu واقف بسبب inst واخد الcode (No interrupt)

② Non Blocking / Aggyncronamous)

ال cpu بسلم الداتا للطابعة وماريحك بستنى بروح يكمل ال code اللاخر ولما الطابعة تخلص بتعطيه اشعار انه خلصت في عندك اشي تاني؟!

- لذلك هون اشعار ال cpu انه الطابعة خلصت هو ال interrupt

cpu prepares data, printer starts printing and cpu resume executing the remain of the code, when printer finshes (A.ppt) it sends interrupt signal to cpu to notify complichin.

* ليش لازم اشعار انتهاء؟ عشان ال cpu اذا عنده أمر طباعة أخر بقيم يوخده وينفذه لانه عارف انه الطابعة خلصت

نهاية ال I/O reqused	

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

• cpu opration is interrupt driven طبيعة عمل الـ cpu مشقفة من الـ interrupt

• هل الـ memory شغالة بنفس الطريقة؟ هل يوجد interrupt عليها؟

لا، احنا بنعمل interrupt لل cpu بدنو اي شغل عن كل اشي أما الـ mem من نفس الشي لانها مش مسؤولة عن العمليات الفرعية عني اعتقلة فيها، أما الـ cpu مسؤول عن كل اشي

- الـ interrupt تنفذ بالتعاون مع الـ cpu والـ os

interrupt : HW generated signal (i/o devices) or SW generated interrupt (البرنامج نفسه يطلب خدمة من الـ cpu)

مثال: لو كنت شغال على لعبة والتلفون بتحنه نزل الـ interrupt من اي نوع؟

(في بداية الـ i/o action مجرد ما نزل تحت التلفون أعمال اشعار)

* عادي يصير في interrupt في البداية أو الوسط أو النهاية ولكن احنا مهتمين بالي آخره وبندخل باي حالة

① maskable interrupt could be delayed

② priority interrupt (اي الجهة الأولوية بالتنفيذ بالتدريج)

عشان يصير simple لح نفترض بالبداية أو النهاية فقط

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____
Date / /

• لو بدك تلحقها حالات الـ interrupt القائمة رح تعمل وكل interrupt الها وقت مختلف، كيف الـ cpu رح بدهم يعرفوا؟ رح نشير في list بالتالي (رقم الـ interrupt العنصل وتدوية)

على اعتبار عندي 1000 نوع من الـ interrupt

أي مقاطعة بتصير لازم تحدد نوعها

مثلاً لو صار interrupt signal من الطابعة بتروح بتدور

ميين الـ interrupt تبع الطابعة، ولنفرض انه I3

رح يكون عندك بالجدول pointer



(pointer to interrupt handling subroutine)

(الاجراءات إلي لازم تصير لانه الطابعة طلبت خدمة)

I0 بالعقابل لو كان Keyboard click وكان مرضياً

رح يكون الـ pointer على مكان ثاني

* هذا الجدول بكون مخزن كجزء من الـ OS - Kernal

interrupt table : list of all interupt and the pointer
(Vecture)

you choose depend on the interrupt

معناته الجدول بقلك اذا صار مقاطعة رح مكان كذا، ما بقلك اشي

الـ action إلي تعمله هو بين بوديك على الـ subroutine وبكون مخزنين

بمكان معين بالـ memory

* بعرف انه الـ memory بالعادة ما بتكون كلها متاحة للاستخدام



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

cpu: Hw genarated interrupt driven

- الفرض الدائم انه الـ cpu دايمًا مشغول ولو بدك منه اشي رح تقاطعه وإيك بقاطعة اسمه interrupt
- وفرضًا الـ os دايمًا مشغول ولو بدك تقاطعه إيك بقاطعة اسمه trap

سلايد 16

Once I/O starts you have cpu works

بدأنا شوف وضع الـ cpu لما يكون الـ I/O شغال:

حالة 1: إذا كان Blocking

الـ cpu طارح بعمل اشي رح يضل واقف يستنى لحتى الـ I/O يخلص ويعرف انه خلص عن طريق استقبال (interrupt) وعندئذ يخرج من حالة الانتظار

حالة ثانية: الـ cpu يدخل في waiting loop

وهو معناها مش انه بستنى، معناها انه الـ cpu رح يضل يتحقق بشكل على الـ I/O (جاهز الـ I/O) خلص أو لا بالتالي هو ما عنده أي interrupt لأنه الـ cpu براقب الـ I/O وبعرف متى يخلص

* هذا الشي مش منيح لأنه الـ cpu بده يراقب الـ I/O device الـ other I/O device طارح تقدر تتواصل مع الـ cpu

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* الحكي السابق اسمه Polling (مراقبة)

Polling : cpu is Blocking and monitoring i/o devices until it finshes, the performance is not good

لانه صارح يصير عندك انجاز بدي اخي لانه الـ cpu واقف ومبتشتغل (No interrupt, wasting time)

* non Blocking Senario: after i/o starts

فش مانع انه الـ cpu يكمل شغلة لحتى الـ i/o يخلص هون بصير الـ interrupt الزاحي والمقاطعة هون الها تكلين:

① system call : الـ os بحبش الـ cpu انه الـ i/o خلص

واذا في اكثر من ثاني معالجة الـ i/o خبره

② device status table: (interrupt vector)

لما يخلص الـ i/o بروح لهذا الـ table وبشوف كيف

بده يعمل interrupt للـ cpu وبعطيه الرقم والـ subroutine

اي كان لازم ينفذه

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

* فكرة الـ DMA (Direct mem access)

لو بدك تشغل فلم حجمه 1G من معقول انه ينتقل بالـ Bus دفعة واحدة على فرض انه حجم الـ Bus = 32bit بالتالي رح يروح مقسم إلى قطع كل وحدة 32bit أول ما يجي 32bit الجاية عا ترجع من الـ disk إلى الـ memory لازم الـ cpu يسمح ويعمل المعالجة بالتالي عم أول interrupt ولما ترجع تبعت الـ 32bit الثانية رح تعمل كمان interrupt وهكذا لحتى نخلص كل الأجزاء بالتالي رح يصير الـ interrupt بمقدار $\frac{1G}{32bit}$ بالتالي الـ cpu مش فاضي يشتغل من كتر المقاطعة

أما لو استخدمنا الـ DMA الـ cpu رح يتدخل مرة واحدة في بداية النقل لأنه الـ harddisk بعلم الـ cpu انه بده ينقل لـ mem داتا حجمها 1G مقطعة إلى أجزاء كل واحد 32bit هون الـ cpu بحكيله بلتت ابعد وما تخلص احكيلي وبالتالي بدل ما تعمل n-interrupt رح تعمل 1-interrupt وبتكون بالأخير إيه بالأول لما محدب لانه تنفذ خدمة I/O خليه يتواصل مع الـ mem مباشرة ولما يخلص يخبر الـ cpu)

الهدف من الـ DMA :

تحسين performance الـ cpu عن طريق عدم تدخيله كتير من عمليات في حالة نقل كمية كبيرة من الداتا

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. الأربعاء

Date 16 / 7 / 2025

interrupt Vector: هو table لديه أسباب حدوث مقاطعة عديدة، حتى يعرف الـ cpu كيف يبدأ يعالج الـ interrupt لازم يعرف نوعه لذلك هذا الـ table يحتوي على جميع أنواع الـ interrupt إي مكن الجهاز يعملها وبناءً على الـ interrupt إي يصير الـ I/O يزودك بالرقم والـ cpu يبحث داخل الـ table ويعرف شو الاجراءات إي لازم يعملها to handle interrupt X ولو اجا interrupt Y لازم يكون موقع معالجته مختلف عن X.

OS / cpu → آلية عمله interrupt drevien

manegar for SW — manegar for HW (شفلين لحرما تقاطعهم بعمل شي)

لو شبكت جهاز جديد لازم تعرفه حتى يضيف entry على الـ table بنوع الـ interrupt إي راح يصير.

OS بعمل عمليات التعريف من تلقاء نفسه حتى يصير اسرع وأسهل (easy to use)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

Pooling : there is No interrupt , Because cpu is Blocking , wating loop so he is already monitor (watch) i/o devices عملية intask راجع وكمان (cpu Busy watching i/o until it finshes)

* كان يكون ال interrupt system ، ال cpu يشتغل ال task الاصلية وال i/o لما يخلص بعتلي اشعار.

* حكينا ان ممكن نقطع حتى لو ما نفذ اي تاني راح يعمل save لل reg ولذلك وهيك بالتنفيذ وهاي بدها empty location in the stench وبالتالي overhead في حال كان في كتير مقاطعة وكان احد الحلول استخدام ال DMA

* حكينا كمان نوع تاني من المقاطعة وهو SW generated interrupt

cpu لل cpu رايحة trap بقاطع عملية cpu وال cpu ما حدا سواه ، اسمه

* اما ال exception هو برضه interrupt ناتج من SW ولكن سببه وجود خطأ

- interrupt
  - HW
  - SW
    - trap → عملية صح
    - exception → عملية خطأ

كلهم بدهم خدمة عملية cpu

error = لم يتمكن من تنفيذ العملية زي ما لازم

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

HW interrupt بوقف عمل الـ CPU بشكل مباشر أما الـ SW بطلب من الـ OS
والـ OS هو بوقف عمل الـ CPU

* تذكر جملة الـ print إلي بنضف الكود عليي trap أما الاشعار بفكرة
التنفيذ بتكون interrupt

* Mostly the hardware interrupt comes after SW generated interrupt.

* OS Works in tow modes! (Dual mode opration)

① Usermode : وانتو تارك الجهاز ومش بتعرفوا شي يعني كانو
الـ OS بستنى تطلبو منه اشي

② Kernalmode : لما تطلب الـ task ولحتى يظهر الذي بتبعها بشتغل
بهذا الـ temperary

• ليش عنا أكثر من mode ليش ما يكون Onemode just ؟ لانه بترجع لنفس
آلية الحماية Usermode بالـ HW must Be protected ، فلذلك يكون شغال بالـ
دائما بهيي معنوع الـ user يستخدم الـ HW (بتطلب بين ماني تنفيذ

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

ولو بده يضل شغال بالـ Kernal mode رح يضل شغال بس ما بنقدر نطلب

* usermode : وقت تطلب ، Kernal mode : وقت الاستجابة *

* most of the time user mode have alony time *
Kernel mode is vary fast so he did the task
and return you to user mode to give you
high performance.

سلايد 29

لما يكون بالمستقبل إي قوت وتطلب أي خدمة بدها HW صار في مقاطعة بصير في
systemcall (التحول من الـ usermode إلى الـ Kernal mode) يعني استغلال
إي ثغرة وبصير عنا trap

- لما يكون شغال بـ userprocess يعني app يعني إي شغل عليك سي
لدعلت أي اشي على هذا التطبيق لازم الـ OS يدخل بالـ Kernal mode وقت
يحل عليي الـ service (هدول بصير اشي بسببه الـ interruptprocsing
والعفرة هن وقت الاستجابة يكون قصير (كل ما يقص مسافة الـ OS سريع)

* أي systemcall يترتب عليه trap لانه رح تقاطع الـ CPU/OS
ولما يخلصوا برجع لـ usermode

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /

* لنتأكد من عملية request معين وكنت بال usermode ال os ممكن بأي طريقة.

- لنتأكد من انه عملية request دا ده تعتبر بال Kernalmode هل يقدر بأي طريقة؟

لأ، لأنه هو نفسه "تعتبر"

- كيف ال os يعرف انه انتقل لـ Kernal mode؟ بنعمل Flag بنسميه mode bit فيكون عندي أي واحد carry flag أو overflow flag

ومجالنه single bit قيمته ممكن تكون 0, 1

0 ممكن يكون بأي عن 2-modes ال Kernal/user ما يهمنا بالزبط

1 تعتبر بال othermode يعني لو شفنا انه ال Kernalmode = 1 أي request يجي 1= mode bit دا should be buffered لانه يقدر يكن أعلى

أما لو كان ال mode bit = 0 وهذا معناه انك indecution في usermode أي request بيطلب لازم يحمله لانه في مجال

* أي instruction بيحاول HW لازم ال os يحول لـ Kernal mode حتى يعملها لذلك بصير في عندي ال inst اسمها (Privileged) أو forbidden بتصير بال usermode (زي مثال ال print) بما انه بك HW مش هو اللي بيعمل HW كل اللي بيعمله (cout / cin / write / read) Kernal mode حمل لـ

كل هاي الـ instructions privileged لازم تكون التحول من ال user mode إلى ال Kernal mode

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Define the privileged instruction :- any inst needs HW and opruting system in kernal mode to execute the instruction.

Q: is (int x) privileged ? yes ، يعني ترجمتها لـ action ال OS هاي بتعمل ال compiler اجيبلي 4Bytes من ال (HW) mem اذا ال C++ هيك برنامج ال

* لو تنقل ملف من مكان لمكان برضه privileged

* بما انه كل ال inst الماره خلال HW لذلك صار ال OS هو interrupt driven

او trap driven وبخليك تتخيل انه انت بتنفذ بكن بالواقع ال OS بقوم بكل شيء نيابة عن ال HW لانه انت كمستخدم (you can't manyetne HW)

* OS is not ideal (دايما بقال)

* ليه بصير في switching لـ kernal mode هل بنفع ال OS يغيب ؟ اذا خلاه باقي ال request رح تضل تستنى وبيصير عندك اشي اسمه (process hogging resources) يعني ال request حجزت خدمات ال OS لحالها (احتكار)

* أحد الحلول عن طريق ال timer ، لما ال OS حول kernal mode وخلق الأول لو فضل الوضع زي ما هو ماري أفقر أخذ ال other processes لذلك مع كل switch timer ، initilize بعمل OS ال kernal mode لـ

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /

وهذا الـ timer ذكي (smart) اذا الـ task شكلها وهيي نتيجة
الـ system call زي الـ write / read بتطلبها وقت وهيي اذا شكله
طويل بتطلب timer من الـ timer مع مرور الوقت بروح
بيناقصها بعد ما يوصل (0) هنا الـ os كان لازم يخلص اذا ما خلصها
معناته في مشكلة بالتالي راجع من الـ Kernel mode و ارجع لـ user mode
لانه ما بنفع تضل عايش لانه في request بتستنى
(أحد الطرق اللي بستخدمها الـ os في حال الدخول في Kernal mode وعدم العودة)
(Timer=0 الـ Kernel عجزت عن انهاء العملية)

* الـ os بحتاج يخزن داتا بتخصه زي الـ interrupt vector
(الجدول اللي فيه كل interrupt ومين تردج (pointer) لذلك الـ Kernal او os
بياخذ مساحة تخزين من الجهاز ، لازم عليي البيانات يتم تخزينها واسترجاعها
بشكل سريع لذلك ما بفتقد من array تقليدية يخزن فيها لذلك بستخدم

- linked list
  - singl
  - double
  - circular

كلهم فيهم pointer لذلك من عيوب التخزين

- Bitmap : عبارة عن Flags يكون وين بدها
- Binary search tree
  - root
  - اكبر ← → اصغر
  - لذلك البحث بكون سريع
- hash map: بتحط الرقم بتطلع Function بوريلي index عن direct - O(1)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

أنواع الـ cpu :

① ممكن يكون عندك Single processor

② اذا زدت عدد المعالجات سواء من نفس النوع أو من أنواع أخرى بصير عندك multiprocesser يعني لا cpu هارصنا كذا نسخة

والاستفادة :

① increse throughput : (كم بتخلص tasks في وحدة زمن معينة)

② economy of scale : بتوفر مصاري لانه بدل ما تشتري جهازين عليهم كل واحد معالج بتشتري جهاز عليه معالجين

③ increased Reliability :

اذا عندك أكثر من cpu حتى لو واحد خرب لا تقلق بذلك الـ other cpu) Backup) اذا تم فحصه واصلحه راح يرجع شغال وهذا اسمه (graceful degradation) يعني لو واحد خرب النزول بالخدمة بكون الهبوط بالخدمة محدود لذلك ما بتشعر فيه

Type of Processers : نوع cpu

① asymmetric : كل واحد شغل زي الكمبيوتر العادي general purpose

② symmetric : كلهم متساوين بالقوة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.

Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

- شو الفرق بين الـ multichip والـ multicore ؟

multicore	multichip
شريحة وحدة وعليها أكثر من (core) cpu	أكثر من شريحة كل وحدة عليها (core) cpu

- مين أحسن ؟ طبعاً أحسن واحد لأنه كل وحدة المعالجات

① multichip : كل واحد عنده reg خاصة فيه ولو واحد منهم خرب ما بأثر على الثاني

السيئ فيه انه لو عدلت على أحد الـ cache من أحد الـ cpu بدي الـ cpu الـ تاني يعدلوا بيتوفوا القيمة القديمة

(لذلك بدكي عن الـ cache coherency) كتير بتحل هاي المشكلة

(أي تعديل على الـ cache بينعكس على الـ mem والـ otherCaches)

كتير الـ cpu التانيين ما بيتوفوا القيمة القديمة)

② multi core : ممكن تكون الـ reg مشتركة أو موزعة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

Virtualization:

امزمن انه جهازك اي شغال windows اظن بتستخدم نظام ده أحنى
زي الـ unix مش هنا النظام ما بالزمل كامل" مزمنًا احتجت مرة
كنت نقول عليه تجربة حتى لدي مثلاً" الخيار الأول دعني اعرف انك تنزل
ويصير عندك os وانا تصير تشغل الجهاز بقالك اي واحد لك وراح
تحس من الـ hard disk مساحة كبيرة

اكل

شغل virtualization : يعني خلي اده الاشياء وينزل الاضافي
اي ملبك ياه كتير virtual os على الجهاز وبتقدر تنزل
أكتر من واحد ، اده الاصلي اسمه host والباقين اسمهم
os (ما بيتعلموا سجهن اكبر) ، بالنهاية اي بعمل
"مزمن" windows هو الـ host يعني اده resource allocation
يعني اده عادي تحجز مساحة تخزين باستخدام الـ virtual الواقع انه
الـ host هو اي بحجز

* any tow different things in computer need interface
named (Virtual machine manger / hayper vaiser)
بتمر الـ request بين الـ host والـ guest ، اعزة انه اي برنامج بتكتبه ممكن
يشتغل اما على الـ host او على الـ guest وانت بكون عندك الاصلي وتنزل الاثنين
لذلك اسمع استفسارة لو تضطر تشتري جهازين

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. الأحد

Mo Tu We Th Fr Sa Su Ch3: Processes Date 20/7/2025

• الهدف من شراء أي جهاز حاسوب انه يشغل عليه مجموعة من التطبيقات على اختلاف أنواعها

Processes : هي التطبيقات إلي بنشغلها الـ OS بواجهتين هي



- حكينا سابقاً عن أنواع الـ applications

operating system app : أي تطبيق مسؤول عن الجهاز الخاص فيك بنزل فيه عشان يعمل

Kernal, Core (doing every thing) : OS لـ install ، Shell : الواجهة graphical user interface

trap/System call: frequent switch between (usermode) shell to Kernel mode

↓ استقبل أوامر ↓ تنفيذ هاي الأوامر

* بهذا الشابتر رح نحكي عن الـ userapplications وبهذا الشابتر أي app شغال رح نسميه (Process) وإي نزل هذا الـ app هو الـ user وإي بحافظ على أداء هذا الـ app هو الـ OS

- Process : برنامج شغال وبما انه شغال معناته موقعه بالـ HW بكون على الـ memory

* البرامج إي منن شغالة بتكون على الـ (harddisk)

* منن كل برنامج نازل عندك بكون شغال

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

* البرامج إي ملف شغالة ع الرام اسمها application

* مجرد ما تشغل البرنامج بصير اسمه process (program in execution) in memory (RAM).

(ليش عم ار RAM ؟) لانه البرنامج لما تشغله بصير اله process وبنتقل من ال hard disk إي ار (RAM) memory ومجرد ما تخلص منه وتسكره أو حتى الكهربا تقطع بتختفي اشعلوما ت من ار RAM

Q: In modern competurs How many process is ON?

more than one process, Some of them owened by user ande Some of them owend by operating system.

operating system structer :- (سلايد 26 بشابتر 1)

(process = job = task)

* على افتراض عندك single cpu أو 2cpu

اعمرهن بتقدر تشغل تطبيق واحد أو 2 بالوقت time

طيب ليش هون حاطط 4 jobs ؟ load for 4 job



ال process قد تتعرض إي interrupt وتتوقف عن العمل • لوحطيت job 1,2 وشغلت الطاقة القصوى لل 2cpu إي عندك ، ع رغم 4 jobs قاعدين يشتغلوا

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

- أخذنا من مفهوم الـ interrupt انو أي job ممكن يجيلها I/O signal وتوقف بالتالي لو صار مقاطعة لـ job1 رح تشغل موجودة على الـ CPU وبما انو في other process موجودة بالـ memory اسه انتظرن بعدما خلصنا على job1 ؟ اجيب job3 واذا طلبت CPU (منشغلة job3)

* الآن لو استرينا على هذا الحال الـ CPU رح رضل شغال وبتكون حققنا هدف اساسي وهو CPU utilization (مفهوم مخزون حاول ما تخلي الـ CPU يوقف نهائيا وقف معناتو جهازك صار قاعد ينفذ tasks)

* كل ما زاد عدد الـ jobs كل ما كان أفضل لانها تضمن وجود شي يبقي الـ CPU شغال (في حال تعطل أي job، رح تلاقي بديل)

* اذا زاد عدد الـ CPU أو قل رضل من الاشي فيه زيادة عدد الـ jobs (العائق هون هو مساحة الـ memory)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* multiprogramming (multiprocesses) (multitasking) (Batch system):

multipul jobs بتروح لـ cpu بطلب منها تنفذها، عشان توفر افتراضيا عندك محله في الـ mem

كيف بيشتغل Batch sys الـ (only one cpu) ؟

* بتحط الـ job اللي بدك ياها الـ cpu لحتى هي تخلص من الـ cpu وتبطل بدها ياه (إما خلصت تنفيذ أو فيها I/O signal interrupt) وبالتالي هي من تلقاء نفسها رح تشيل يدها عن الـ cpu والتعرف البرنامجي بهاي الحالة انك تختار من الـ ram اللي استحيت وتحطه بالـ cpu وهكذا

(Batch system) : multipulprocess بمعنى وحدة بـ cpu عشان تتحمل لـ executing phase لحتى يبطل بدها الـ cpu بتبحث عن بديل أخر من اعو جبرتي وهذا الأمر يندرج تحت عملية job scheduling

job scheduling : مين يكون دوره بدل اللي تركه الـ cpu ، الاختيار من شو بيكون متسلسل (عملية حسابية)

* Timesharing : scheduler نفس الحكي اللي سابق بس الفرق انه الـ scheduler ممكن يفصل الـ process عن الـ cpu حتى لو انها خلصت

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

- مثلاً job 1 أخذت الـ CPU وكان ممكن تكمل لدقيقتين على سبيل المثال بعد 30 ثانية الـ CPU scheduler رح شيل عن الـ process ويختار وحدة ثانية (من مبدأ العدالة fairness) انواي بنحط عداد CPU صار رح ياخذ الـ CPU للأول، انه هو بعد فترة اجبارياً رح ينشال من الـ CPU وينعمل allocation لواحد ثاني

- ممكن نتحكي اشي جديد اسمه Blocking و non Blocking

① الحالة الأولى Blocking
multiprograming (Batch system)
process متى ما الـ
أخذت عداد الـ CPU
هي بتتركه لواحد من ثنتين:
① interrupt
② termination

② Time sharing
process متى ما الـ
أخذت الـ CPU
بغير اختيار الـ OS
انه يخليها أو يشيلها

* مفهوم الـ response time (كم بده لحتى يبلش بالوظيفة) يصبح حكي مهم في الحالة الأولى لانه ما عنده صلاحية يشيل الـ process أما بالحالة الثانية لانه شيل الـ process وبحط غيرها فهو بحاول ما يزيد الـ response time على الـ process الأخرى ويلتزم فيهم بعدة دقايق كتير لذلك يصبح مفهوم الـ response time مهم في الحالة الثانية

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

الـ computers في هاي الأيام من أي style؟ Timesharing

• لو بدي أحول اهتمام الـ os لـ process ثانية كل أي حابل انك تختار عن طريق graphical user interface الـ os بتقل القديمة other application من الـ cpu وبجعل وحدة جديدة ، القديمة بتنقل بالـ mem لانه مدام صفحة التطبيق مفتوحة ممكن بأي لحظة ترجعلها ، بالتالي بخليها موجودة بالـ memory ولكن بحولها لا حيا ✓

— multiprogramming فيه اكتر من الـ processes ولكن لانه كل وحدة منهم بتترك الـ cpu لحالها بالتالي بتخلي الـ os أقل تعقيداً

— Timesharing مهمة الـ os أكثر تعقيداً لانه ممكن يوقف process بينما هي حابة تكمل من نصها (العدالة بين الـ processes) execution

* Batch system : وحدة بتنتظر كل الـ cpu لتترك الـ cpu بيجمع غيرها

* Timesharing : multipule user application your time is shared bettwen them

• Job = process = task → program in execution

— لو البرنامج مش شغال (موجود على الـ hard disk) ما بعتبره process

برجعله program او app

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /

* بال Linux العادة بنستخدم (task)

* لا بشكل عام ممكن استخدم كلمة process / Job

• أي برنامج عشان تشغله بال memory هو الجزئيات اللي رح تتحمل؟

① البرنامج نفسه برمج هي ال text section, Code segment

② البيانات اللي بيشتغل عليها البرنامج ← data segment

③ اذا البرنامج بدك بعمل Push, Pob ← stack segment (temperary story)

④ program counter بقلك وين البرنامج وصل بال execution (instruction pointer) IP

* ال Job مقسمة داخلياً لـ multipul segment



(0 - max) ال task الوحدة اللي اجزاءها داخل ال memory

• text section : بتحمل داخله برنامج c++

• Data : المتغيرات سواء vector, array

• heap : delete / new

• stack : push / pob

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

• بمانه الـ OS ما بجرب من البداية كم يحجز بدقة فهو بـ يحجز requirement معينة قابلة للزيادة

• process لا (0-max) اعطاه اي حجز هاد الـ OS وباعتقادة انها كافية

• بالعادة بحجز أكثر من اللازم اي حجز فيها مناسبة

• اذا الداتا زادت عن الحد اي توقعه رح ياخذ من الجزء الفاضي وبضيفه على الداتا

- الجزء الفاضي ممكن ينضاف لاي حد بده مساحة زيادة.

- الـ Register عبارة عن Instruction pointer / Program counter ولكنه مش موجودة بالرسمة بس لازم يكون موجود

Q: Is it possible that one program make multiple processes? Yes

↑ بشغل

↓ بشتغل

* انت بتنزل Powerpoint كتطبيق وصار حد أقصى من ملفات الـ Powerpoint اي بشغلها

* برنامج واحد بشغل منه one process لكل instant كل many instances

سؤال: هل بحجزلهم نفس الامكان بالـ memory ؟ لا

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /

① Servier process comes from multiphle users

② Single machine process comes from single user

- ال OS يرعى مجموعة من ال process كلها بال mem وبتنافس على ال cpu utilization كلما بتزيد عدد ال process بتقل فرصة كل واحد فيهم تاخد وحدة تنفيذ مكانها

- Lifetime for any process passes through a finit state machine. : عبارة عن



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

OS

① new : ضغط على البرنامج عشان تشغله ولسا ظاهر قدامك ← allocating resources (بحجز)

② ready : لما يشتغل البرنامج تمامًا ← it is a process ← cpu can execute

(بحجز) ← (موجود)
- program counter (PC)
- set of registers
- space in memory

new : it is not process yet (يعني دخلت على الـ system admitted) (وأصبح job جديد في الـ mem)

ready : هي جاهزة للتنفيذ لكن على الـ cpu بس منها في مشكلة بقى :

① كم process عندك ② على الـ cpu هتقول أدها ولا

③ هل عندك cpu تكفي الكل

إذا الـ ready state تعني إن الـ job محجوز لها resources وهي موجودة في الـ memory بانتظار أدور الـ cpu عشان تتنفذ

③ running state : بتتحول الـ job لهاي الحالة لما يجي دورها بالتنفيذ

* هذا الأمر بناءً على مين؟ الـ user هو بختار أي تطبيق يشغل

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

• مع كل قسم بالسرعة بدكيلك اشي اسمه action إلي جاي.

① برحلة الـ new حجزنا الـ resources وأصبح جاهز نتحول لمرحلة الـ ready

② منالـ ready إلى الـ running إلي برجلها عاي اكالف عم بـ Scheduler dispatch

↓

Kernel جزء منالـ dispatch=transfer

إلي بختار وحدة من الـ Process

لأنه الـ cpu نفس حردالـ process فش داعي يختار كله رح يتحول من ready إلى running	بشكل طبيعي الـ cpu ، ليش عم رايحنا بختار؟ لأنه مش process ما بيعمل run الهم كلهم؟ لأنه حتى process أكثر من الـ cpu على الأكيد

③ مجرد منالـ process صارت بالـ running state معناته عم بـ under execution في عدة أمور ممكن تخلي بهاي المرحلة

A) interrupt : عم حابة تكلمك بس اجاتني وقاطعها بالتالي لازم تنشال ويجيبلي غيرها والـ process إلي كانت running بتتحول waiting state وبختار منالـ ready أي وحدة من الـ process قدام بالـ cpu

B) exit : في حال كانت قصيرة وخلصت تنفيذ رح تتحول منالـ running إلى terminated عن طريق الـ systemcall اسمه exit

- exit اجراءاتها بكسر الـ new بفيي رح ترجع الـ resources

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

الـ Process اللي بترجع لـ waiting مارح تضل هناك لانه الـ event
اللي بسببه تحولت لـ waiting رح يخلص وبالتالي ترجع من جديد
candidate الـ os يختارها تنتقل ready state انه يرجع

running الـ cpu هي الـ core ومين محتاج تحطه ؟ هي الـ

(redacted)

Q: How many process in (new state) ? one

لانه اصلا بيشتغل برنامج وبنحجز لوحدة وحدة ، مابقدر يحجز اكتر
at the same time وحدة ، in

Q: How many process in (ready state) ? many (N)

Q: How many process in (running state) ? the same as
cpu number

اذا عندك cpu وحدة معناته بتشغل برنامج واحد اذا عندك ٤ بتشغل ٤ برامج وهكذا

Q: How many process in (terminated state) ? many

Q: How many process in (waiting state) ? many

وعددهم بتحكم فيه حوادث عدة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /

∴ الـ life time تبع أي Process فيه 3 مراحل الفكرة إني باشكل السابق

Q: How many traps exist in the figure?

1) admitted: بدأ تحجز resources وتجادل تتواطح الـ HW وصفوف انت تعمل هذا الـ action الـ OS بعمله عنالي بالتالي عدد 2 traps يصير من switch من الـ usermode إلى الـ kernelmode

2) الـ process إي تتكون بالـ ready شو بده يصير لها running؟ الـ OS بدفعه عارض switch من الـ user mode إلى الـ kernelmode

3) running إلى terminated بدفعه من HW بالمرة فيه لأنه بدي أرجع الـ resources إي حجزتهم

بالتالي كلهم الـ action الـ process من عندهن إلى مكان لذلك كلهم بدهم trap / system call وبتحول الـ OS إلى kernel mode وحتى ينفذ

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

Process Control Block (PCB) : Collection of information OS must know about the process

(ماهي المعلومات اي الـ OS لازم يعرفها عن الـ process حتى يعمل track)

① Process state : مهم يعرف الحالة لانه الـ OS لما يبده يختار وحدة الـ execution / يختار من الـ ready مش ح يختار من waite, running, new ولكن أو terminated

② Process number : (uniquely identity the process) ي/ه
يكون عندك 2 process اللي نفس الرقم (بميزهم عن بعض من خلاله)

③ Program Counter : دينه وصلت الـ process بالتنفيذ كانت في حال الـ Interrupt/wp وبدين لحظة تعرف لوين وصلت وتكمل منه بالزمن خاصة بتتحدد عن running أو من waiting لـ ready / waiting

④ registers : فيهم النواتج لازم يتخزنوا كان قد هيك بدي ناتج بالآخر

⑤ memory limits : زي من (0-max) بتخزني كان لما بدنا نحجز other process يكون عارف انه هاي اي احة ماخوذة سابقًا وكمان كانت لما بخلص تنفيذ يرجع فاك اي احة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

⑥ list of open files : لما نيجي مرات تحدث ملف مفتوح بشكل مابقدر
بسكر اعتمد بالأول ، كيف بعرف انه الـ app فاتح ملف معين
عن طريق هاي المعلومة ، بعرف كل process شو الـ I/O devices
أو resources اي حاجز تيها

∴ لتبين كل هاي المعلومات الـ OS رح تضل مخزنها و بتذكرها ؟ وكمان بقدر يعمل
correct operation on process

بال OS كم Block رح تلاقي فيه ؟ زي Block سايز ٩ ؟
— نفس عدد الـ programs اي شغالين ، لانه كل برنامج شغال الـ OS بحتاج
لهاي الداتا حتى يقدر يرجع

• حكينا الـ OS كيف بخزن هاي الداتا ؟ ① Singly linked list
② Dubly linked list
③ circular linked list
④ Hash table
⑤ Bit map
⋮

* الـ OS بيحتاج اي داتا مرعية تساعده على أداء مهماته

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

CPU switch from process to process (Context switch)

مزيد ١٥

الرسمة بتوضح ايه اللي لازم يصير في حال انتقال الـ process من الـ running إلى الـ waiting



Process x no longer can execute.

لازم نشيلها ونحطها بالـ wait

ونختار process y بديلاً عن x

① لازم نخزن معلومات عن x أولها :

• وين لازم ترجع بعد انتهاء التوقف

② process y إي بين أحلها من شرط ما تكون اشتغلت قبل عشان لهيك لازم أشيع على الـ (PCB)

من الـ PC بعرف اذا بتنفذ لأول مرة أو لا

PC : فيتنه نفس قيمة أول inst

معناته هاي أول مرة بتنفذ

P0 وقفت لسبب ما كان باله ولكن الأكيد انه مش بسبب انها خلصت لانه تحت بترجع تشتغل كمان مرة

التوقف إما ① I/O أو ② Schedul decision

الاجراءات إي رح تصير :

① save PCB0

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

لو بدك تعمل zoom على الـ PCB0 اختلافي:

① الـ state كانت running لازم تتبدل وتصير waiting

② update program counter

- ارجع على شكل سلايد 10 اختلافي نقطة تحت بعضها بالرسمة وهي تمثل cpu scheduling

يعني الـ os قاعد بختار مين يجيب بدالها

- reload PCB1 : انه اختار P1 بدل P0 اي توقفت

حول الـ in state ready اي running

* لما تتحمل الـ process Block اي وقع عليها الاختيار الـ cpu بستأنف عمله

ونفس الـ action السابقة تتكرر شكل دائم

- P1 تنفذت لمدة محددة وبعدها منه واجع انه وفجأة حدث مقاطعة قد تكون خلصت عمو توقفت عن انتظار الـ I/O

- مصير P1 :

① terminated if done

② waiting

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

احسب وقت ال cpu utilization ؟ فترات العمل / الفترة الكلية =

$$= \frac{t_0 + t_2 + t_4}{t_0 + t_1 + t_2 + t_3 + t_4}$$

يا ريت يكون الوقت باد

أقصر ما يمكن context switch

شوف الشكل بعيد ١٥ :

Waiting time = idle , executing time

بتحس انه ال OS إيه شغلي في هذا ال figure من منبع

لانه وقت الاختيار عالي نسبيًا

Q : on the same figure how many trap exist ?

هنا في حالة ما عرفتي ،

4-trap

أي trap داخلي زي write, read, print

to switch from usermode لـ (4 trap) عشان

to kernal mode

* لما يكون البرنامج معقد يكون مقسم داخلياً إلى subprograms واسمها Threads .

لو بك تستخدم 2-threads بتنقل برضه في 2-cpu حتى تشتغل بسرعة

* if you have many threads and single cpu ← ما حد تستفيد

بس

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

Process control Block → (programmed) تابع لـ (linux)

هو الـ process او الـ task بصفة عامة

structer ← هو اللي بيخزن داتا حتى يرجع الـ process control Block

① Pid t - Pid = Process identifier - process name/number

② long state =

data type ، OS doesn't have words (ready, running, ...)

so, he give them a numbers معناته الـ state

بتبع الـ process ما بتكون كلام تبقى رقم بيدل على الحالة.

③ unsigned int time slice = كم الـ process مسموحلها

تحجز من الـ cpu فترة زمنية بعد ما بتترك الـ cpu وبيرجع يزعل مناسب (الحالة)

↳ رقم

④ Struct task struct *Perant = أي process بتعمل

↓ بتاخد منه

الها أولاد بالـ ده معمولين الأب موجود

عن subtasks

* من المنطق رجل الأب بدون الأبناء بس احكي في صحيح

to kill the peant if — الـ OS بعمل tracking لـ its Parent the child die for some resone

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Date / /

(5) struct list head children = multipul children

وهالأكي حتى linkedlist بدين داخلها كلمة ↑ يعني حتى data structure

* معرفة الذي تنطلي monitor ومعرفة الابناء تنطلي linkedlist

(6) struct files - struct *files = list of open files

عدد الملفات المفتوحة ولهاد اذا بيكر اد process بعمل files لا free

وما بعود يتردد انه اعلن لا منتج

(7) Struct mm - struct *mm = address space /mem limits

انه اد process حاجز من مكان كذا إى كذا وهاي القيمة تخزن في structer

سلايد 12 : اركل اي دخت بفرجيلي النظام كلكل



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. الاثنين

Date 21 / 7 / 2025

من المهم انه تعرف بال Linux ان process control اسمها task_struct
Block

↳ Collection of information → هي OS بتساعد ال

process ال tracking

والشكل اللي تحت في سلايد 12 هو عبارة عن linked list بتساعد ال OS يعرف أي process شغالة باستخدام current pointer وبالتالي منا اتحكم بتنقل الوحيدة allocate incpu في ال process اللي بالنص واللي اصلا ال ready او waiting

ال OS لما يختار process مكان process على العلوي اسمها scheduling عنا اكثر من queue حسب ترتيب حالة ال process

① Job queue : set of all processes (new, terminated running, waiting) not usful for os

لانها تضم الجميع دون تفصيل حالتهم

② Ready queue: single queue include many process all of them are ready for execution

مهمة ال os بعد queuing بين اللي كانوا جاهزه يختار واحد منهم (one of them will run soon on cpu) cpu ل allocation وتعطيها ready state اللي بال

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____
Date / /

(3) device Queues (I/O) : كل واحد من الـ I/O بدهم يسجلو

قاعد بحدد أي process وعن جميع

الحالات كل الـ process هون بحالة الـ waiting

• هيك ليش في أكثر من queue بحالة الـ ready ؟ شوف بالدير 14

ready queue is a single queue include PCB7, PCB2

جاهزين يعبروا run ومنتظرين يقع عليهم الاختيار من الـ cpu (they are not writing anything)

(الاختيار عشوائي) يعني ممكن بدهم 7 قبل 2

• تحت الـ ready queue عندي 4 waiting queue

are waiting for some event	magnatic tape	disk	terminal (screen)	الاختيار بالترتيب

PCB3 بدين ← PCB14 ← PCB6

الترتيب مهم هون

* الـ running حل يحتاج إي queue ؟ لا، لأنه الـ cpu الحابه بيلتي process بيلتي بوحدة فقط بإنك ماني دائي تعمل buffering لأكثر من process

* ليش بنستخدم queue ؟ لأنها وسيلة لحفظ الدور FIFO

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

- شكل سلايد 15 عشان يوضح مسببات الانتظار لذي process بتعمل run
- لا يوجد طريقة تتحول فيها ال process من waiting لـ running بشكل مباشر

* إي كان مكتوب بهذا الشكل السابق هو سبب واحد وهو ال I/O events

أما هدول عنا ٤ أسباب :

① I/O request : ذي process بتحتاج I/O بتاكي لانتريبت وتتحول ال process إي احتاجت I/O إي waiting وتبقى process تانية لحد ما تخلص ال I/O وبعد يخلص ترجع تاني ready

② حكينا عن الـ Timesharing : لو عندك 3 process وبدك تكون عادل بينهم رح تعطيهم كلهم نفس ال (Time Slice) حتى لو بعطيهم بوقت صغير بزيد ما بيجوه ال cpu وبزيد ال response time وبزيد ال utilization لما يخلص الوقت المحدد بترجع على طول لل ready كما نمرة

③ fork a child : ال process الأصلية إي كانت شغالة على ال cpu (P1) عملت ابن اسمها (P2) ، الأصل بتنتظر الفرع

* the child will execute first than pearent will continue

عشان عملي حاط دائرة بالكتابة

وأي دائرة تعني لسا في waiting لانتريبت قبل ما ال process تتحول لـ ready state ثانية

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

بعانة الاب P1 عمل ابن P2 بالتالي الاب ح يتنفذ بالبداية وبعدين الاب ، فترة تنفيذ الابن تعتبر فترة انتظار عند الاب .

(٩) Wait for an interrupt : الـ process توقفت نتيجة الـ I/O مجرد ما خلص الـ I/O بدأ ترجعها

الفرق بين فرع ① وفرع ② : interrupt ، Blocking ، non Blocking

↓ فرع ②: رفيق يعمل monitoring بطريقة اسمها Polling براقب الـ I/O لحتى خلص

↓ فرع ①: بروح بتستنى اني ناس تعمل لحتى يخلص الـ I/O

* إيه يحول الـ process من مرحلة إلى مرحلة هو الـ OS

* عرفت إنه الـ OS بتتعامل مع الـ waiting والـ ready ؟ وكيف بتغير حالة الـ process ؟ عن طريق تغير الـ state الخاصة في الموجودة في الـ process control block .

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /

Schedulers: Subpart of kernal, moves process from place to another place By using process control Block

(لازم يكون موجود)

① Short-term (cpu scheduler): بتسيل من الـ process الجاهزين وبعطي الـ cpu على عمل اشغل، running لـ ready من الـ ما بتاخد، لازم يكون جاهز

② long term (job Scheduler): بتسيل الـ process وبدخلها بالنظام من البداية يعني بدخلهاش الـ life cycle. (لازم يضل دايمًا موجود)

رأي الـ user بالواقع عنده بجيب طبن حريق/

③ mide term: بتسيل من الـ process اي بالـ mem وبودعها الـ hard disk في حالة رجال في حاجة بالـ mem

باسمه الـ kernal, OS

الاسم اعتزل بيعمل كلهم انهم يحركوا process بين الوقت والوقت

لوبخ

degree of multiprogramming: كم برنامج موجود بالـ memory

Job1
task2
process 3

كانت حالته سواء waiting او running او ready

بتحكم بيه الـ user عادي بتحكم

بتبعض نكبر هذا الوقت

عشان الـ cpu تضل شغالة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

① كنا متعلمين ان process حسب حالتها إما running, ready, waiting أو terminated

② الآن رح نقسمهم حسب وضعهم بال execution إلى:

A) I/O-bound : معظم وقتها بتحتاج ال I/O فتتوقف أغلب الوقت doing I/O معناته عمليل يعني كل الوقت انتظار وكمان many context switches و cpu utiliz قليل مش لانه ال system شي بل لانه حظها اجا كلهم من هذا النوع	cpu time = execution اجمع كل ال واجمع كل ال waiting واجمع كلهم ببعض * مابقدر أتحكم بالوقت ، إي بقرر هو هيك برمجة البرنامج * ال optimal يكونا كل execution وبالعادة ما بتكون موجود

B) CPU-bound : لو كان أغلب ال process من هذا النوع ، بالعمل هذا النوع أغلب الوقت شغال رهك بينفذ لذلك ال CPU-utilization رح يكون عالي ، بحتاجوا ال cpu لوقت طويل وما بوقفوا

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /

- لو كانوا كلهم من نوع cpu-bound رح يكبر الـ utilization عالي ولكن مش عادل لانه أخر process انضمت رح تستنى كل اللي قبل وبالتالي الـ response time رح يكون سيء

- لذلك الـ process يكونوا Mix بين النوعين أفضل

* midterm : بحال بيحافظ على وضع الـ memory وما بيخليها معتلة نهائيًا وبالتالي الـ system رح يصير حمل

فبعمل swapout / swap in	الـ midterm مسؤول عن جدولة الـ processes
swapout ← بنقل الـ process حاليًا waiting اللي موجودة بالـ mem وبدينا على الـ harddisk (temporary)	swap in ← بتذكر انه فيه process بدو يرجع بيرجعها

بعمل swapout اذا من وقفت وهو شايف انها ما رح ترجع قريبًا والـ mem تعبية لحد كبير

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

* process 1 process in the contex switch figure وبين بكون موجود
بشكل عادي P0 ، P1 (execution) ايي وقت كانت تعمل ايي وقت كان
الاختيار .

* بال contex switch دايما حدة بتوقف وحدة بتبدي بدالها ، ايي بوقف
هو ايي طالع عن ال cpu وايي بيجي بدالو بكون مطرح من ال ready

* بال multitasking بالتلفونات كم process موجود ؟ أكثر من حدة وكلهم
ready to exec وبكن مابقدر يشغل أكثر من وحدة
بنفس الوقت رغم قدرات هيك تركي اكاسوب ، بكون
هناك وحدة بال foreground و بكون بال background
↓ ↓
ready running
ايي عليها اشتغل

Q : if there are many forground ? there is many cpus

ال iOS بركز بالتشغيل على اشي واحد ، وبخلي الباقي يستنوا حتى
يحافظ على البطارية

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

Contex switch : old process stop for some resone and shortterme scheduler pike anew one

∴ اذاً الـ contexswitch هي عملية الـ shortterm scheduler ، وقت الانتهاء لاختيار new process لازم يكون قليل لانه بعير wast of time فيب كيف نعمل improve ؟ من اكيد عندي 1 بتقلل اعناق اوداي time وبتزيد الأسعم

* وقت الاختيار بعتمد على الـ os وبالتحديد على الـ short term scheduler اذا كان شغال على policy سيئة رح يكون وقت الاختيار قليل

* الـ short term scheduler الأبيض more complex os شغله اعقد وكان صلبي بطول لحتى يختار بيلل بتاكي (time longer)

- أول عامل بأثر على الـ walking time بالـ contexswitch :

① How complex the os is (scheduler الـ بالتحديد على)

② HW support القديمة pcb (لما تكون بدل تخزن الـ وتحمل الجديدة)

- اذا كانت موجودة بالـ hard disk (HD) بالتاكي رح تخزن القديمة بالـ HD وتسترجع الجديدة من الـ HD رح تكون العملية بطيئة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* بنحسن انو فيو عن طريق انه نغير ذخزن الـ PCB بالـ memory او بالـ cach

③ number of register set : من rey الانسيبلي كانت الـ (Ax ... Dx) لـ (P0) كانت تستخدم الـ Process اي وقفت عن تنفيذ استخدم مكانية.

* طيب لوعلنا duplicate (نسخة اضافية) يعني عملنا مجموعتين من (Ax--Dx)

(Ax--Dx) P0 (Ax ... Dx) P1 بالحالة عادي حتى نوفر context switch ما في داعي تعمل saving لانه رح ينعمل freezing بعدين تسترجع أبدًا

* طيب لو عندي many rey set : ما في داعي أخزن اشي لانه context switch صار shared - بالتالي بتوفير عملية الـ أسرع

LS: Listing ← بترجع كل الملفات الموجودة

CD: change directory cd ← اكتب الـ directory اللي بدك تحول لها أو cd ... بترجع Backword

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. الاثنين
Date 22 / 7 / 2025

pwd لو حبيت تروح انت بأي level هترن استخدم at any time
بفرجيك موقعك بالنظام ، لو عاك (/) معناه انت بال root

* ال context switch موجود حتى ال cpu ما بتعطل عن العمل وبالتالي ينخفض ال utilization ، لذلك جزئية ال os اسمها Kernal اسمها Schadular
تبحث عن بديل في حال توقف ال process وهو عمل ال short term scheduler

- ال context switching time كلّه overhead لذلك وقت البحث عن بديل وبالتالي احنا بنحتاج نقلل هذا الوقت قدر الامكان
يا إما عن طريق اختيار algorithem معينة
أو عمل تحديثات على ال HW زي انك تخزن ال PCB جوا cache ذاكرة تستخدم أكثر من reg set عشان ما تضطر تخزنها على الجهاز

- How to mange the processes ?
① By use gratical user interface (زي لما تكون تطبيق وعندك ترجمة بتعمل عليه double click)
(in direct way, easy way)

* إيش رح نشوف ؟ How to use programing to control processes

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* هذا الـ Process creation : هذه الطريقة البدائية اللي تقول منفطين عليه ويشتغل ولكن احنا لازم نكتب كود عليه.

* In programing بدل ما نكتب كل X كود نستخدم البرنامج بيك تقول Process termehahim عن طريق Programing الـ استخدام الـ commands معينة

* بالبرمجة مشوفة بالسيرات، أي حاجة كيف ندير العمليات من انشاء حذف، ايقاف، استرجاع عن طريق system commands موجودة بمكتبة معينة واحنا بنتذكر فيهم عن طريق الـ code

* اح نحكي عن scinaros ممكن المبرمج يعملها خلال الـ mangment عن طريق الكود واح نستخدم الـ pid (process identifiers) عشان نقدر نميز أي process هو قاعد بيشتغل البرمج

• اح نحتاج وجود الـ perant process واح يعمل منه chibren واح يصير هذه many process كلها Tree واح يصير يشغل البعض ويوقف البعض ويعمل kill للبعض وكل هذا بالبرمجة بدون الـ graphical user interface الخاصة بالـ OS، عشان في كل process بحاجة انك تتحكم باسم الـ process هذا الـ pid

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su Date / /

• كل فرق انك انشأت Perant و child عن طريق برنامج ، شو وضع الـ resources (HW) ؟

أول ما حكينا عن الـ process حكينا انو الـ process لي بعملها الـ OS في مجموعة من الـ Secondary resources تعطى اله تلقائياً زي مجموعة من الـ reg بتستغل عليهم حالي الـ process عشان تنظم نواتجها وتعمل mem limit ، وبتوخذ كمان الـ PC بالتالي لما يكون عندك process عملتله تلقائياً عندك set of resources محجوزه اله

- ايش وضع الـ resources اللي تكون محجوزة للأب لما بيعمل فورك ابن؟

① Perant and child share all resources ما بحجز مساحة جديدة بالتالي بوفر مواقع من الـ memory ، السيئ انه ممكن يكونوا معزولين عن بعض فلما تبرمج لازم تكون حذر ، الـ reg اللي استخدمتهم مع الأب لا تستخدمهم مع الابن (① ماضي غزل ② ماضي أمان ③ توفير مساحات)

② Perant and child share No resources كل واحد اله مساحة تخزين خاصة فيه ، معزولين تماماً عن بعض ويكون بتحتاج too much resources

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

(3) child and perant shard subset of resources:

يعني اذا كان مدجون للاب اكثر من اشي واقعين بالذاكرة الابن يكون مشترك معاه شيء ولكن يكون عنده different key set

* بالبرمجة بتقدر تختار اي واحد من الخيارات اللي بناسب البيئة عندك (مفيش خيار احسن من خيار)

الـ execution opitions :

الاب
الابن

سواء الاب او الابن هم بالنهاية برامج وعندك تنفذه

لو عندك ماي سي بي يو single cpu مارح يزبط الاثنين يشتغلو تنفيذ مع بعض لانك اما توقف الاب وتخلي الابن يشتغل والعكس غير منطقي لانه اذا الاب كمل وانتهى هذا يعني انه كل الـ tasks اعطاه للابن ماعادت معه

(الفرعي بعض نواتج للاب يعني الاب يكمل تنفيذ)

• لو عندك cpus كتير خليهم يتنفذوا مع بعض في حالة ماني بيفهم dependancie

(الخيارين عندك شو احد من اثنين فبتعتمد على اعتمادك وطريقة ترتيب الكود)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

• اذا ماعنِ cpu's كافيه رح نرتن واحد ونحشي الثاني أو اذا في dependancie الاب بوقف والابن يكمل تنفيذ

• if the perant fork a child, the perant must wait while the child execute

* هاي الاشياء بتقدر تتحكم فيها من خلال الكود

A Tree of processes in linux سلايد 22

① لاحظ كل process حتها (id) وهذا باعد الـ os يحدد بدل من اي وحدة بالرجوع بباقي معلومات اخرى موجودة (PCB)

② كل وحدة من البدائل موجود بالـ os وبكون (PCB) اسم آخر (task struche) وهذا الـ PCB بتعرف مين الاب والابن

③ root of tree : هو الاب اي كل الـ processes الله رقمه 1 . pid = 1

There is at least single process have number (1)

* بالعادة بالقاب الرقم بدل على الـ creation time وقت الانشاء الابن رقمه اكبر من الاب

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

* الـ address space المساوية لـ (memory) يعني resource (code segment)

• child duplecat of the perant : قصده انه كود الابن نفس كود الاب يعني code segment

• child has singe program loud into it • task الابن عنده فرص مختلف من الاب لانه عنده كود مختلف

* بتقدر تعمل 2 options : ① اذا عملت ابن د process بتقدر تخليه يشتغل ع كود الاب ويعيروا cooprating

② اذ ما عملتيه secandury task ينفذ لياه

هذا الحكي سمعناه نقله عن طريق Fork command

Fork : let a current process creat a child

- لازم نبدأ تتخيله دايمًا لما تيجي تتبع أي كود اذا كان عندك كود C أو C++ في بدايته عندك main() أي كان دايمًا تنفذ هذا البرنامج وتمشي step by step.

- كل ما شفتي كلمة Fork بتعمل creat a child بالتالي لو بدأ الكود جوا main اذ عندي Fork بكلمة let this process creat a child

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____
Date / /

- لما بلشنا البرنامج كان عنا single process مع أول fork صاروا تنتين والتين رح تنفذوا وفرضاً وحدوا لكمان fork اخرى وهيك كلهم الـ 4 رح يتنفذوا وهيك صار عنا ثلاثة fork كلهم كلهم بيعملوا child



* لذلك بالعادة كلما fork مرتبطة بـ condition حتا نما يصير هيك الشي لانه بالنادر معنى كل الـ process بدك تعمل child

* سؤال 23 الـ fork بيي باشكال هاي systemcall لانك لو كاتب برنامج بلغة الـ c وفيه fork معنى البرنامج نفسه بيي رح يحجز resources

* كلمة fork اجت رح يترتب عليها بالـ HW ؟

① حجز مكان بالـ memory

② PC ③ set of reg

بالتالي بحتاج بي خصة الـ os

بالتالي كلمة fork يترتب عليها: منادات الـ kernel حتا يعمل ابن حتى يحجز الـ resources بعدها الـ systemcall بيخلص بصير في switch من الـ user mode الى الـ kernel mode

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

بنفس شكل سلايد 23 : عندك exec() هدفها بتقدر تختار مين خلاص
انه الـ child يدخل مساحة الذاكرة أو تعطيه كود جديد يشتغل عليه

exit() : أي process بتوصل لنهايتها بالكود أخر عرفتها بتعطي notification بـ exit command

wait() : الـ process أي بتوصل هدفها بتوقف والسبب بتحطه بين القوسين



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

سلايد Process Mangment في بقدر نعمل code على example : 24
هذا هو أسهل كود ممكن تشوفه to creat a child وتشوف العلاقة بين
الـ perant والـ child

دائمًا لحابنا نبلش بكود زي هيك بدل نعمل single process عند نقطة
البداية هي تبدأ عند الـ main , لكن تحتها موجودة عند البداية
(أول شي بالكود)

مكتبات
```
# include <sys/types.h>
# include <stdio.h>
# include <unistd.h>

int main()
{
```

pid زي int pid (process identifire) و pid_t
ولكنه اسم الـ process من رقم داخلي موجودة بمكتبة <sys/types.h> بدون أي مكتبة
رح يجيب هنا على pid ، وبعدين رح نعمل child ، بتحتاج وقت نحكي
بين الأب وبعدين ، (ماشي طريقة فيزيائية عن الثاني عشان نتوجه الـ id)
رح تسبب وجود another process pid = fork()

بالكود

* رح نمر عند جزئية تتنفذ مرتين بسبب وجود أب وابن
زي كتير رح نعمل لفتين على البرنامج لأنه صار عندك process2 وذلك
يوضح سبب وجود 2 pid

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

الآن المكتبة التي تتيح التعريب الاب والابن وإذا اطبعت أي
وابن نتيجة error عن طريق التالي:

① الاب دائماً وأبداً اذ Pid > 0 . بالحالب بكون الرقم اي اختاره اذ
الابن ، وكمان ... أول مايشتغل البرنامج اذ process اي عملت
اذ main كان اذ Pid اذها فرضاً 2001 هجرد ماعملت Fork وهي
في child ، ع يجبي اذ os يعطيها Pid عشوائي
فرضاً 3040 ، الآن اذ Pid اي بستلمها الاب
اي عم Pid>0 بتكون خاصة بالابن واذ Pid
للابن بتكون صفر



* هون منا اسئين اسمع اذ Pid

① الحميز

② الاسم

- من خلال هذا الاسم بتقدر توجه الاب اي مكان والابن اي مكان
الابن لازم ذكي مثلاً اطبع Hi والاب اطبع hello
وهذا من خلال if pid>0 اعمل action (هون اطبع Hi)
if pid==0 اعمل action (هون اطبع hello) هيك بتكون وجهت كل
واحد لحاله في الـ execution

* ملاحظة مهمة: رقم اذ process بالنظام 3040 بين اي برجع من الـ Fork
هو صفر

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

* إذاً هنا اثنين اسمهم Pid :

① اسم اد process الفعلي بالنظام (ما باعدين بالـ programming) ويكون مخفي زي مدلنا اسامنه (2001 , 3040)

② أوال Pid اي بعبر الاب عن الابن ومش لازم يكون اسمة Pid ممكن خلية (X) مثلاً فبصير الاب X>0 والابن X=0 ولكن بالغالب بستخدمو اد Pid وكمان صارت identifier

* اذا في أكثر من fork لازم نلاقي اسم ثاني غير اد Pid عشان نقدر نميز بينهم أو نرقم (Pid1 , Pid2)

* المعلومة اي بترجع من fork قد تكون negative اذا فشل يعني child - اذا كان الـ Pid رقم سالب معناته في error

الاب والابن رح يجوا على if (Pid<0) في الجزئية وبما انه الاب Pid>0 رح يطبع fprintf(error, "Fork Failed"); لانه صار بكيد قراءة return 1; وبما انه الابن Pid=0 برضه صار بكيد قراءة وهذا الكود بدخل عليه اذا صار في error واد Pid الي بالتالي بعرضلك رسالة Fork Failed

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

else if (Pid == 0)

execlp("/bin/ls", "ls", NULL);

- give another code to child
- ls: garpeg name (اذا فيه او اي) او حتى اتركه فاضي
- NULL: لانه ال LS ما بيجي بعده اشي

الاب Pid > 0 والابن Pid = 0

فواحد منهم رح ينفذ عليه اشرط

- واضح انه الاب لا ينفذ عليه اشرط لذلك رح يعمل skip

- الابن ينفذ عليه اشرط رح يكمل قراءة . وطريقة ان child يطبع كل اشي

* بمجرد الابن دخل if بالتالي ما رح يقوت else لانه خلص رح يروح على ال return

else { wait(NULL); } → the perant stop until the child finsh

بالتالي ال Perant اجا يعدي عدنا بالتالي رح يضل الاب واقف هون لحتى الابن يخلص

وبتعبير زي Blocking Steatment

كيف الاب بده يعرف انه الابن خلص ؟ لما الابن يخلص ويوصل عند return ال C-enviroment رح تحكي زي exit signal و اذا كان الاب بينتظر الابن وصلته هاي ال signal رح يعمل resume (يكمل) يعني انت مبرمجة تخلي الاب مجرد تسكيره العمليات حتى بتقفل signal تخبر فيه الاب اعتقا الاب رح يكمل و يطبع

printf("child complete")

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

- أي جزء من الكود بكون الاب والابن مروا عليه ولكن اي ينطبق عليه الشرط كمل وإلا لا عمل skip

- لذلك فرضنا لو حطينا جملة حتى شوفه زي (cout << hi) راح تطلع مرتين لانه شافها الاب والابن

- كمان نحن تنفيذ الكود لازم نعمل double execution مرة تعبر عن child ومرة parent

- الافضل دايما تبلش بار child بعدين ار parent

* الكود السابق لو حاول تنفذه بشتى الطرق راح تلاقي الـ "child complete" ظهرت بالاخر وال list of files الموجودين بال bin لازم يظهر قبل لانه كل Block للاب wait(NULL) ومجرد الترتيب ضمنيا بالكود

- مكتبة <stdio.h> لجملة الطباعة printf

- مكتبة <unistd.h> لكلمة fork, wait, execute

زي ما قلنا سابقا ان الاب ينتظر والابن يكمل عن طريق استخدام ال wait أو الاب والابن ينفذوا مع بعض في حال لا يعتمدوا على بعض

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* في حال عدم وجود wait او تعتمد مبرمج اسرع يعني ممكن الاب يسبق الابن ويطبع child complete ويعدين يطلع الـ output تبع الـ child فتكون العبارة اي اذا cout statment غير دقيقة

- لحل هذا المشكل اي خلي الابن يمشي ويكمل والاب ينتظر هذا wait غير صارم بمعنى يعني اذا بقيت ٥ ثواني ولا تقل run بكمل عادي اذا تدمشي ٨ ثواني الاب سبق و ح الابن سبق (على سبيل المثال)

الدهون، اعتوقع حالة شاذة

* المزيد من التفاصيل للاستاذ اي بتصير وراء الكواليس بخصوص (process termination)

- لما الـ process تخلص لنهاية البرنامج عندك خيارين اما بتكتب exit (اختياري) أو ما تكتبها، بالكود اساسا مش موجود، لكن لو حبيت تحطها ممكن يكون موقعها بعد الـ return أو بديلا عنها

- في لغات البرمجة الحديثة exit غير ملحة لانو الـ environment نفسها زي (Visual studio) أول ما تخلص تسكيره القوسين اللي هي بتشكل تعمل issue لـ hedden exit

- بالتالي استعمال الـ exit يكون فعال لدرجة تنهي البرنامج قبل نهايته الطبيعية

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* Run time envirommenT- when it reach to the final statment in process it make an issue for exit
after exit, the resources are deleted
يعني كانه اخطاب من الـ os يقول release لكل الـ resources
(امحي كل اشي بخص هاي الـ resources)

- إذا الـ process إلي خلصت كانت parant : رح نحذف الـ resources الخاصة فيها
- إذا الـ process إلي خلصت كانت child : check اذا كان في parant بستناه أو لا
② وبتقول release رح تبقى
اذا في parant بستناها رح تعطي
الـ pcb لحتى الـ parant يخلص signal الو انو بـ شو يعمل
اذا كان بستناه)

في كتا system call اخرى اسمها abort والعاقس نتيجة الـ exit
و كنا نستخدمها في مواقع عشان اجراء معين بنعملها issue في ٣ حالات:

① child Try to exceeded allocated resources . الابن حاول ياخذ
مساحة أكبر من اعطاه الـ os ونتيجة خلى (abort)

② task assigned to child is no longer required . زي لما
تقترح صفحة كل اشتو وهو بجمل تحفظ [X] بالتالي الـ task بتبع الـ child انت
طلبت معتش فيها بالتالي abort (منع exit لانو ما دخلت وخلت شغل كلها

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

3- The Parent is exiting and the OS doesnot allow a child to continue if its parent terminates

(العبارة هاي عن دقيقة ولا تذهبت على كل البرامج)

من دائماً لي الاب يروح لازم البنت يروح في بعض الـ OS واعلم منهم هو الـ unix ماعمل هذا الشي يعني ممكن تلاقي process الاب تبعها مخاص وراح من النظام وهي لسا عندها task تعمل

* الـ OS اي ماتعمل اي حكيناه قبل بصير مفي (Cascading termination) يعني نفرض انه الـ OS منزوع لايبقى child اذا الاب مات فهاي الـ process اذا وصلت عند الـ exit يروح يعمل Cascading termination يبدأ من bottom وبصير يعمل kill لـ process.

- لانه unix عادي لو الاب مات الباقي يضل شغال بحيث يخلوا process الـ root = process الاساسية حاج تموت لذلك ممكن تضم أبناء الـ process اي ماتوا على انهم أحفادها)

وهاي الحركة بتخلي الـ root يشيل كل الـ orphans اي بتعملها الـ child

* الـ unix لا يحتوي على cascading termination لانه يمكن ايجاد child بدون parent

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* من ضروري انه الاب يكون عنده wait ولكنه الأصح ليش؟ لانه لو
ماني wait رح يصير يعتقد ان اسرة

* الآن عنا Tow naming conventions كل حالة الprocess ماينفذ ايش؟
مصطلح الـ orphan , zombie لا تنطبق اذا كان عندك singleprocess
أما اذا كان في Treeofprocess ينطبقوا

① zombie : يطلق على الابن ؛ كي الاب انه خلصت راح ، بالتالي اصبح
الأب الجديد انه هو الـ root (process 0) (No parent waiting)

② orphan : (if parent terminated without invoking wait)

* شو standard لـ Browser لانه بوضع بعلامة كل اشي بنفس singleprocess
يعني اذا بتفتح 5 صفحة وبتروح على الـ task maneger رح تلاقي كلهم تابعين
لنفس الصفحة

* عندي 28 حالة صورة chrome ، كل صفحة مفتوحة في Process/tab
منفصل عن الاخرين واذا انغلقت وحدة ما رح يتأثر الباقي الا اذا انغلقت
الـ root

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

Inter process Communication :

Between ↓

يعني عمل بلزم يكونا في تواصل بين الـ processes

سواء كانوا الـ processes أب وابن أو أبعد من آخر

متل شرحنا يكونوا عندك كـ Tree ممكن يكونوا بين ProcessA ، ProcessB

ويكونوا فش بينهم علاقة

* الـ processes بالنظام ممكن يكونوا Cooperating أو independant

* ارجعوا على كل صفحة 28 على الصفحات اعملوا بحرك البحث

Tab كل independant و Cooperating لا افترضت انه كل

process قائمة بحد ذاتها ؟ Cooperating ، بدنه كلهم موجودين

داخل chrom ولكن تشاركهم مع بعض يكون بـ minlevel يعني

اشتراكهم يكون بس بالواجهة ، كلهم عندهم resources

independant : يعني في complete isolation بينهم

* انت كمبرمج أي option ختار حسب :

① اذا الكود بسيط و one process كفيلة انه ذخلوه برمة بتعمل issue

single independant process وبتخليها تقوم بالمهمة وبالتالي يكون عندك one process

② بالمقابل اذا كود معقد وحابب تعمل أنه يحسن زمن الكود وابن بيملك الوقت الثاني

فعمل هاردوا تحت مظلة برنامج واحد وبالتالي هاردوا Cooperating

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* لذلك بالعادة اذا كانت الـ task معقدة بنعمل multipul process أو multipul threads وبعملوا execution لجزئية من الكود

* اذا استخدمت مبدأ الـ cooperating رح تحقق العناصر التالية:

① information sharing بشتركوا بأغلب الـ resource ، جزء resources فيكل independant وأكيد وفرت

② Computation speed up ; أكيد task بتقسمها على تنين بتصير أسرع (اذا الـ HW بيسمح ، اذا عندك 2cpu's)

③ Modularity ; process بتقسم الـ complex task أكثر من debugging بتسهل الـ (تصحيح الأخطاء)

④ convenience ; easy to use

* Interprocess communication (IPC) have 2 mechanism

① shared memory

② message passing

(تابع بالـ 30)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

(A) message passing (slow)

آمن ، ماشي تواصل مباشر ، بطيء لانه Kernel واسطة حمول



(B) Shared memory (fast)

ممكن مشاكل ، تواصل مباشر ، أسرع لانه ماشي تدخل كده



في الذهن اذا اكثر بجال كل المعلومات موجودا

Contention (تنافس على الـ resources)
في حال كان في كتير process

اذا PA حابة تواصل مع PB بتوعيها الـ Kernel

الـ Kernel بحفظ بالـ message queue وبترجع PB بتجيب الرسالة من

* ليش بنقل تبادل بيانات وقت العمليات الحيا بين بعض أي واحد بتختار؟

السؤال الأول عملي ما الإجابة أعادنا قلنا بدنا سرعة بصير في B أفضل لأنه ما عليه متود أو تدخل من الـ kernel

* إذاً الفرق بينهم انه في (A) الـ kernel بتكفل بالإرسال والاستقبال (slow) بالمقابل في (B) PA بتكتب على الـ shared memory و PB بياخذها عطول لذلك لا يوجد تدخل للـ kernel

* من ناحية الـ Scalability (التوسع) يعني لو بدك كذا process يتواصلوا مبط أفضل في B ممكن يصير ضغط على الذاكرة المشتركة وخربطة بين الـ process لذلك الأفضل استخدام في (A)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. الأحد
Date 27/ 7 /2025

- زي ما قلنا ال process هو برنامج شغال لذلك ال OS لازم يهتم فيه
- حكينا عن ال process termination وايمتا أخر state بتمر فيها ال process

- حكينا برضة انه بمجرد انتهاء ال process لازم ال OS ياخد منها ال resources وبالتالي ال mem اللي كانت محطوطة ليها بتعمل Free وال reg اللي كانت تستخدمها برجعوا متاحين تاني يستخدموه غيري

* زي ما ذكرنا سابقًا انه عدد ال resources أقل من عدد ال process *

- دي نوضح بكل أكبر الفرق بين ال zombie وال orphan



- لما يصير في termination لأب ممكن يتبعه ذلك (انتهاء) (يعمل kill للأبناء) Cascaded Terminating

- طيب لو انه عادي الابن يضل شغال بدون وجود أب

في حالة ال orphan (the existance of a child while the parent is terminated)

وبما انه الأب مش موجود بعد يتبع لمين (sys process)

(حالة عادية ومكانتش تقلل ضعف)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

• في حالة الابن خلص قبل الاب اذ كده مابحتفاش كل معلومات الابن لكنه يحتفظ ببعض المعلومات الموجودة بال PCB ، لانه أحياناً الـ Perant ممكن يحتاج معلومات عن الـ child (خلص ولا لسه واخد output) بتخزن هاي المعلومات بال RAM

- الفكرة بتصير انه الاب مايكون بستنى الابن بالتاك المعلومات إي خلتها في حال احتاجها الاب والغاها بالتاك ؛

Zombie : هي لما الـ process انتهت أبقيناها بعض المعلومات الخاصة فيها في حال الاب احتاجها ولكن الاب ما احتاجها أصلاً"

(if No Perant is waiting, and the child is terminated but still some information saved in system about it)

(zombie process) خلصانة والها معلومات مخزنة هاي

* هاي نقطة ضعف لانه معلومات الابن المخزنة رح تحتل مكان من الذاكرة لحتى ؟؟ هيك لانه لو الاب بستنى كان بيوخد المعلومات وخلص بنسحق من (memory) لذلك لازم نلاقي حلول ؛

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

① Timer : أي process بتحول من zombie بتحطلها مؤقت اذا خلص
رح نستنتج انه الأب ما بحتاج هاي المعلومات ونمسحها

② garbage collector : كل فترة الـ OS بيشيل كل الـ zombies الموجودين
بالنظام ، اذا كان الـ perant اللي منه موجودين خلصوا
تمامًا ، معناته في داعي لأخلي هاي المعلومات بالـ RAM
مساحة

• Interprocess communication (IPC)

- معظم الـ process الموجودين بالنظام بكونوا بيشتغلوا بطريقة تعاونية (cooperating) عشان نحقق الأهداف التالية :

① sharing information : مشاركة المعلومات بالتالي الاستفادة من الـ resources

② speed up : تقسيم الـ complex tasks على أكثر من process بحيث التنفيذ يصير أسرع (if there is cpu's)

③ Modularity : خلال تقسم أي subtasks كل واحدة محددة ومين مسؤول فيها
ايش بتعمل وايه متوقع انها تنجز

④ Convonience : بالتالي يصبح النظام أكثر سهل الاستخدام

- الـ process اي جاي لوا كانوا cooperating وليس independent كيف ممكن تخليهم
يتبادلوا المعلومات

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

✓ هنا طريقتين حتى الـ processes يتواصلوا :

(A) Message Passing

B بدون يتكلم A بوضح بكتب
عباره عن جزئية تخزن الرسالة
(message queue) والرسالة
الترتيب
مهم بوصلهم لـ A
لانه بحتاج OS queue لانه الرسالة
زي الـ CPU مش فاضي وبالتالي حتى
ما تضيع الـ message
② لانه الـ B ممكن كل شوي يبعت
رسالة لـ A وما بيتظر عالـ delivery
وبالتالي حتى الرسائل ما تضيع كمان
الـ queue
— عمليات الاتصال والتواصل تتم برعاية
الـ OS لانه A, B ما الهم دخل
كيف بتصير العملية لانه :
synchronized / slow operation
صحيحة %100
Scalable أكثر
more secure

(B) Shared memory

لانه برعاية الـ OS الاخير
الوحيد اللي بعمله الـ OS
هو انه يحجز الـ Shared memory
لانه ما بنفع اي حجز اذا كان
يكون لـ process
واي حد بيبعت الرسالة رح يكتبها
على الـ Shared area واي حد رح يقرأها
رح يقرأها من عالـ area هذه
(يتم برعاية الـ process)
— Fast لانه لا يتدخل الـ OS
— يجب البرمجة وذلك في
عرضة للخطأ
(قد تكون الصحة 100% ولكن غير مضمونة)
not Scalable
less secure (اذا صار بدون اتفاق
بتكتب)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /

Scalability (قابلية التوسع) : كم تقدر تزود users النظام

نظام A scalable أكثر لأنه كل الـ tasks تتم برعاية الـ OS

بينما نظام B not scalable لأنه لو بدك تضيف process جديدة بتحتاج تعيد برمجة

تزيد اعاقة (shared area) وبالتالي يضيع الجهد أكبر على المبرمج

to enforce more synchronization between processes

• تفاصيل أكثر عن كيف تعمل message passing (MP) أو shared memory (SM)

داخل الـ OS

① Producer - Consumer Problem صفحة 32

(Sender) (receiver)

* اسم العملية لا يرجع على هو (SM) أو (MP) وحتى الكلام اللي رح نحكيه منطبق على الحالتين

2) نحكي عن مساحات التخزين (الانتظار) في الحالتين :-

① unbounded Buffer : حتى حدا لا يتعاب الـ Buffer

هلئ هاي الفرضية غير منطقية لأنه أكيد في النهاية حتى لو كانت على الـ hard disk ، هي لغايات الذكر ولكنه لا يمكن تطبيقها على الحاسوب

- دايمًا لما بدك تعمل Buffer سواء برعاية الـ OS أو manage By process هي إلها حدود بالعادة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____
Date / /

• طيب ليش بنحكي انه الـ Buffer الواحد ناقص ؟

① اذا فلت الـ producer لازم يوقف
(امرسل)

② اذا فضيت الـ consumer لازم يوقف
(استقبل)

— بالتالي الـ producer-consumer لازم يراعوا 2-events لحتى تكون
فاضية الـ consumer لازم ما يستقبل (لانه فش اشي يوخذه)
وحتى تكون مليانة الـ producer لازم ما يبعث

— رح يبرمجيا 3-codes
① setup Buffer
② code of producer
③ code of consumer

① لحتى نعمل setup Buffer لازم نحدد ٣ حالات :

Ⓐ اعادة اي بدهم يكتبوا ويقرأوا منها

Ⓑ 2-pointers عشان track reading and writing

* رح نعمل implementation لـ Buffer اي هو array حتى لو كانت
الـ input هي بترجع array

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

item buffer [BUFFER size] ؛

array

حجمها

افرضنه ٣ مواقع



int in = 0 ؛

int out = 0 ؛

مؤشر سم

تقبل وين

تضيف

لذلك الـ producer

معتمد عليه

(In) يكون على أول موقع لما تكون فاضية

مؤشر بحمل tracking

منو وين بتوخذ منها

بعمل الـ consumer

* بالتالي الـ Buffer هيك جاهزة ، مكان تخزين بعرف الغرض اشي
هو (array, linkedlist, ...) بتكون متعدد من اعداد بقع و 2-pointers
In : تقبل وين تضيف بالتالي لازم يأشر على مكان فاضي
out : تقبل من وين تاخذ بالتالي بأشر على مكان مليان

* اذا كان In = out يكون الـ Buffer فاضية
الـ producer ماعنده كانت انه يتفل بين الـ consumer ماشي
اشي ماخذه

لو صفت عنصر اشي رح يصير على الـ Pointers



In رح يتحرك لاول موقع فاضي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



* لو ضفنا كمان عنصر



* لو ضفنا كمان عنصر

تحرك الـ In

للموقع الأول كمان مرة لدنه circular داخر موقع يليه مباشرة أول موقع وكان
implementation
(نمل reuse لمواقع)

* عملية الإضافة الأخيرة خلتنا نحاذر ؟ لدنه صار In=out واحنا
قلنا اذا الـ In=out اعتبرناه يكون فاضي ولكن لاحظ فوق هو
مليان ، ايش الحل طيب ؟؟

• خليه لحد (max-1) ، يعني اذا الـ Buffer فيه 5 مواقع بتقدر
تضيف لحد ٤ واذا ضيفنا
5 مواقع ضيف لحد ٤



ومن الحالة هاي معناتو تضيف
بدون ما تكون أخرت منها مثل
لدنه اذا ضفت مباشرة رح تدخل على حالة In=out وهي خطأ
بتعطيك misleading بدل الـ condition إني فاضي بصير

* In=out فاضية
In=out-1 مليانة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /

* الآن لازم نكتب كود الـ (Producer) رح نكتب كود generic

① الـ producer لازم يتأكد اذا الـ Buffer مليانة أو لا اذا مليانة

يعمل Block يستنى منش هيك لانه اذا فاضية رضيف وبتحرك

الـ IN لقدام موقع فاضي

* كتا نرضعف انه IN لما يوصل لاخر موقع يرجع لقدام موقع رح نستعمل (mod)



رح نضيف item

(next produced)

IN

4%4 = 0

يرجع لموقع صفر

* كود generic يعني حتى مدخلش نوع داتا نايب (data type)

while ((in+1)% Buffer-size) == out) → اذا صارت الـ IN ولقيته صار عند الـ out

/* do nothing */

يعني الـ Buffer مليانة، هاي كاتبا Block قدام ماعم مليانة معناتو رضيف

هاي الحلقة تقابل ؟ while (شرط) ؟

اذا تحقق الشرط رح يدخلك بـ loop فاضية لحتى

الشرط يبطل صحيح وتقدر تنزل للجزء التاكي

يعني (In+1) ≠ out

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



(In+1) % 5

(3+1) % 5

4 % 5 = 4

الشرط 4 ≠ 0

لم يتحقق لذلك رح نروح على الجزء اي رضيف

* بحالة In بأي على مكان فاضي لذلك رح نضيف بالأول بعدين ندرك اغوش

buffer [in] = next_produced ؛

الشي اي بدي أضيفه

اعوقع الفاضي

in = (in+1) % BUFFER_size

بحرك اغوش لأول موقع فاضي

حتى اضمن انه العملية Circular

* هذا بالنسبة لكود ال Producer ، بقابل بالأول اذا فاضي بعدين رضيف

* أما كود ال Consumer رح نشيك اذا فاضية رح نعمل Block واذا لا بيأخذ item وبعدين ندرك ال (out)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

• الفاضي يعني in=out وهذا بالعادة أول ما أنشئ الـ Buffer

while (in == out) empty بالبلاك عاعندك اشي

لـ consumer تاخذه

بالبلاك بتعوت بـ loop أو Blocking statment لحت يبطل In=out

* طيب في حال In≠out رح تشتغل بس بهدي

There is something in the buffer the consumer can take it.

next_consumed = buffer [out] ;

↑ موقع العنصر اللي لازم تاخذه

↓ المكان اللي بدك تاخذ العنصر عليه

out = (out + 1) % BUFFER_SIZE ;

↓ بتخليني أول موقع هلئان

↓ حتى تشتغل Circular

• الآن بعد تتبع الكودات هل فهم shard memory و message passing ؟

Shard memory واحدا بالكود هو Buffer واثنت كبرمج بتحوش الفاضي واعليا نعمل كل الـ actions اللي كاملها

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

overwriting لعيرلها Buffer ا full ولا empty بين ا ماميزت اذا
consuming empty buffer ا ذا استعمل (undefinde Behavior) أو سلوك

- This bounded Buffer is always faster than massege-passing, But the problem is a complexity on the programmer., and it less secure because the Buffer is available for everyone.

* بتشبه stack لانها pop, push (shard memory) ا

• عمليات الادخال والاخراج كلها shard memory بين ؟؟

producer process ← production
consumer process ← consumption

الصح على اعرج اي كنبلم

• We have major issues !

① When it full to Block the producer
② When it empty to Block Consumer
③ How to move the Pointers In/out

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

• We have a synchronization problem when shared memory used by more than tow processes •

تخيل عندك 2 producer بدهم يحطوا بنفس الوقت وبنفس اللحظة



2 رح يكتبوا فوق بعض

وال Pointer رح يتحرك مرة وحدة

بالتالي ظهر أنو واحد بس منكانه 2 شغالين

System Call

* أول ما تكون الكود انا لعتبر receive , send

أعرف انه masseg passing عن طريق ال os

send : معناها انه ال producer بطلب من ال os يعمل ال send

إي بطلب ال request = producer

إي ينفذ الطلب = os

البرنامج التاني رح يعمل receive وبرجعه عن طريق ال os

• The message size is either fixed or variable

رح نفترض انه كل الرسائل

الها نفس الحجم للسهولة ، لكن حتى لو كانت

ال Buffer دايما بتعطي نوع ال item متغيرة الحجم ، بتكون

على ال os

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* mechanism for processes to communicate and to synchronize their actions, done by operating system

message passing هي طريقة بتطبق ال

shard memory لكن التعريف لحد هون بيتطبق أيضاً على ال

* message system - process communicate with each other without resorting to shared variables. هذا الكلام خطأ

• نقول انه ال message passing بتحتاج shared area :

- طيب وال memory queue مش بتبعت عليها وباخد منها بالتالي هاي shared area بالتالي هاي الحالة لو اختبرتي بالامتحان بتعتبر خطأ

* هيا مقصده انه ال shared area جاهزة برضه ال OS ومحجوزة وال Processes اللي بدها تتواصل بطريقة shared area (اللي ماشرحتها) تستخدمها بشكل مباشر (بتبعت رسالة لل Kernel وهو بدو على هناك) وبالتالي ولا shard area (There is no shard area accessible from process)

- لما نقول انه هاي shard area تكون جزء من الواقع في بين متصورتين تستخدمها لانه ال OS بتقول عليها بالتالي هاي (message passing)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

• ليش الـ message passing طيب؟ لو A بده يبعث لـ B؟

A → Kernel Kernel → B

لحتى يفهم ويعرف برضه لحتى يفهم بيعمل

send بعمل receiving

* Criteria of message passing :

Logical	Physical
كيف تعمل send, receive	مواصفات المنطقة المشتركة (message queue) ممكن تكون موجودة بـ :
① Direct or indirect	① Shard area : موجودة بالـ RAM ومش متاحة لـ process متاحة لـ os
② Synchronous or Asynchronous	② Hardware Bus : ناقل بين الـ processor, لذا بتضمن انه الـ os بنقل الداتا on the fly ساعي بتعمل shard memory issue
③ Automatic or explicit buffering	③ network : الـ processes اللي بكونوا على اجهزة مختلفة متصلة A, B عن طريق الانترنت
- اي شرح كلمة منهم	

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Message passing

① Direct Communication : إي بخلي عملية الارسال والاستقبال وجود اسم direct أسرع ، متزامن (synchr...)

اعستلم من ال system call

send (P, message) ارسالة طلب من ال OS يودي ارسالة لمستقبل P (بالعادة اسم ال process بكون رقمي)

send (1234, m1)

receive (P, message) طلب من ال OS انه يستلم ارسالة القادمة من ال P (اعستلم)

② Indirect communication : أبطء ،

ملاحظة : ابعتلو A واستلم من A

send (A, message) اذا A حافظا صارت نقطة استراك وتسليم زي كابينا mail box (صندوق بريد)

receive (A, message)

↳ Besy , slow , Shared

إذا ال OS طنه يرمي على ال process بستخدم ال direct ، اذا حوشيف انه ال process ماتعرف معلم اسرية بخليه indirect

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

لو عندك 3-process و single mailbox إذا P1 بعت
P2 , P3 ممكن أي واحد يستلم مفون P1 كان قصده يبعت لـ P2 و P3
مفون اي تكلة انه الـ real receiver unspecified عامجهولة طول
بما انه في مرسل واحد و عدة مستقبلين :

① خلي الـ link على الأكثر بين اثنين

② الـ OS بخلي الـ process وحدة تستلم
ويوقف الثانية

③ خلي الاسم يتبع من ارسل

Process communication

message passing

Shared memory

direct

indirect

محصور بين
مرسل ومستقبل
واحد

Scalable
(يدعم عدد أكبر من
المستخدمين)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* بال message passing هذا الـ Blocking معناه انه الـ processes بستنوا بعض
يعني مثلا الـ sender لازم يستنى الـ receiver يستلم الـ message
وفائدة تعليق اللي هذا الـ Blocking ، ليش هذا الشي مهم ؟
لانه لو الـ buffer مليانة لازم يستنى لحتى يفضى رسالة

* الـ sender/receiver بقدروا يكملوا مع الـ Block اذا الـ Buffer وفيه
بالزمة ذلك واحد Blocking بطبيعة synchronance يعني قبل ما يعملوا
action بتأكدوا من بعض

* ليش كل sender مش ممكن ما تستنى ؟ لانه رسالتك واحتمال الـ buffer
بالطبع وانتو لو كملت ما بتروح الرسالة ساعتها بكون non-Blocking

- بالتالي الـ OS لما A و B يتواصلوا بتكون مرات Blocking ومرات
non-Blocking حسب وضع الـ Buffer

* مش واحد أحسن من التاني

* اذا اريد اعمل اشي مثل وضع الـ Blocking بصير اسمه الـ
Synchronous communication او rendezvous

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. الاثنين

Date 28 / 7 / 2025

gcc, cc command do compilation and execution for c or c++ files

① Fork system call

بعمل لـ process اي عندك ابن، وبالتالي بتضاف عدد الـ process

② execlp system call

من خلالها بتقدر تحلي اهتمام الـ child بروح لبرنامج أخر، ولازم بطبيعة الحال لما تحل child لازم تسلمه

By default, task أو عملية الـ child بتكون شغالة بنفس كود الأب

اذا استخدمت execlp بتكون أعطيته عملية فرعية يعملها

* عشان نقسم البرنامج ونخلي الأب يروح على جهة والابن يروح على جهة أخرى رح نستخدم الـ Fork اللي راجع عنده الـ Pid

* بداية أي كود رح يكون في single process بالتالي تنفيذ الأسطر يكون لمرة واحدة أما بعد الـ Fork رح يكون التنفيذ مرتين مرة للأب ومرة للابن

* getpid (system call)، بجيب الـ id تبع الـ process بالنظام أما بكون بعرفه لنفسه بوصل بكل عمليات اللي الـ process تنشأ

* فأنت أول ما تشغل البرنامج عن طريق الـ gcc بنشأ عندك process وتعطى resources والـ PCB وتعطى رقم يمثل الاسم (عنواني) تقدر تشوف أخوك لكن بقدر أسترجعه عن طريق getpid

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

* قلنا بنميز الأب عن الابن عن طريق انه pid يساوي =0

وال pid parent > 0 هدول مالهم دخل بال getPid



pid بساعد فقط في توجيه الكود

لل childsegment أو partsegment

الأب والابن بيرجعوا كل الكود اللي تحت ال fork وإذا بنهيت عليه اشرط

بكمل وإذا ما بنهيت عليه بعمل Ship ويروح لدرجة تانية

* ال cd ما بتوخد parameters غير ال cd مثلاً" بحط بعدها

اسم المكان اللي بدي أرجع عليه أو (..) في حال بدي أرجع لفوق

mkdir بحط بعده اسم الملف اللي بدي أنشئه

- زي ما قلنا ال child هي ال parant ما بستناه اسمه (زومبي)

ياسمه هيك لأنه قلنا انه ال child بخلص وهو ما بعرف انه الأب

ما بستناه لليل رح يخزنا جزء من ال PCB لأنه بالعقادة

انه الأب رح يحتاجها ولكن في الواقع الأب خلص وما بحتاجها

رح نختصر مدة تخزينها لأنا ما حابين نعوق.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* ممكن نحط بالكود زي wait ، مثلا child يخلص بعض signal
لـ wait وبدون انه يستلم اي passing information
بالكود اذا كان في شي باقي من معلومات الـ child وهيخلص بنحل الزومبي

* في الكود لدينا (wait) الأب ينتظر الابن لحتى يخلص
من دايما رح تلاقي ترتيب الـ output زي ما هو رح يطلع الـ output
يفتش من أول

- pwd بطلع الـ active directory
- sudo apt بتعمل installation لمكتبات من موجودة عندك

* مواصفات الـ message passing : بقول في اكثر من طريقة
message passing بتحتاج تخزن فيها الرسائل لحد ما ترجع من الـ
sender إلى receiver ، وهذا التخزين اعرفت ممكن يصير في
shared memory (وبكون مختلفة عن الـ shared memory اللي حكينا عنها قبل)
هاي الـ shared memory مين حكم فيها ؟ الـ kernel اللي هو بستخدمها مؤقتا لارجاع
الرسائل وهي not accessable from users ، بعد ما يوصل الرسالة بلغي
استخدام الـ shared memory

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

* حكينا عن احتمالات انها تتخزن في ال HW Bus أو بال network أو ممكن باستخدام ال pipe

هي كلها طرق كتار ما نفع ادرسلة إي رح تنتقل من مكان لمكان

* حكينا عن طوا هي اذرى لـ massage passing هل هو indirect او direct

Indirect	direct
• بحطو اي رسالة باتي زي ال mailbox كتار رح تقبل اعتقل باخذها عن طريق	• لما اعرف بعمل send بحدد ال process id اي بده يبعتله وهي اي استقبل بعمل recive بحط ال process id لل sender

Asynchronous	Synchronous
• اعرف ببعت وبكمل شغله وبالتالي non Blocking	• اعرف بستنى توصله اي رسالة وبالتالي بصير Blocking (زي كلمة wait)

لـ طلعت دول بال massage passing

وكمان شغل لتوضيح افكارهم

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* اذا كان الـ sender والـ receiver بوضع الـ Blocking بصير اسمه اسمو صار rendevo

• أخر اشي بالـ message passing اسمه وضع الـ Buffer عندنا عل عي
explicit و Automatic
↓
يعني الـ sender
والـ receiver ماعم يعرفوا
أي اشي وكتن
بتأكدوا اذا الـ Buffer
صايرة أو فاضية

↳ أما هون الـ Sender لي بده يبعت بده يتأكد
عل الـ Buffer صايرة وكا
زي الكودات اي شفناهم سابقًا
يعني كأنهم shared memory

- اذا الكود اللي قاعد بتكتبه لازم يكون التأكد explicit
- اذا انت راكن عل الـ OS يعني بشكل (message passing)
تكون عملية التأكد من اي اشي واشتغل اذا اي اشي صايرة ر ح
تكون Automatic وبرعاية الـ OS

* الحل = الـ complex في الـ shared memory بتصير اسهل في
الـ message passing لانه الـ OS تتكفل بأي complexity

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.

Date / /

(45) كود سلايد

while(true) دائماً الـ sender بكرر نفس طبيعة الاجراء

لاحظ بالكود اعمل بعدها ماني (؛) لانه لو كانا من ال ج يعني معناها while with empty body ، لكن هون while(true) وبعدها قوسين مفتوحة يعني في اجراء ج يعمل اذا الشرط كان صحيح

الـ while اي بعدها فاصلة منقوطة معناها انه البرنامج وقف هيك لحد ما يتنفي الشرط

* أما هون while(true) ج تكون جملة دائماً صحيحة فبجعل sending واقصد انه ارسل ج يكرر نفس طبيعة الاجراء انه دايماً ج يعمل Send بدون ما يعمله وضع الـ buffer لانه ماني قارئ من جهة الـ os

* الـ Send اي بالكود عل هي Blocking و nonBlocking بقدر اعرف

* هاي الـ Send هي direct و indirect ؟ indirect يعني انه اسم المستقبل مش موجود بالمرة هاي اي رسالة رايحة لـ mailbox

* هون الـ consumer كل اي عليه يستقبل بدون ما يتأكد اذا في رسائل بالـ Buffer او لا

* لنفرض انه الـ Buffer فاضية عل ج تكون الـ receive هي Blocking او non Blocking

— مش مبين

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su Date / /

* لما نحكي Buffering ممكن تكون بنحكي عن message passing / shared memory

① ما بنفع يكون حجمها unbounded (ملحوش حد أول) لازم بالنهاية الحجم ممكن إما mem أو إما harddisk والـ limit

② ما بنفع تكون zero capacity لانه وقتها بتكون عديمة الفائدة وبالتالي لازم اعرف واستقبل يكونوا Blocking لانه اذا ما وقفوا بيستنوا الـ message راح تروح (تضيع)

③ bounded capacity يعني عندي upper limit (variable size)

* رح نشوف كود نفرق فيه كيف how to program a shared memory باستخدام posex standerd فيه مجموعة مكتبات إلي بتتحكم بشغل تجارب الاستيراد الخزينة إلي بتتعامل بالـ os زي الـ fork, wait بالتالي جوه هذا الـ standerd مجموعة من الـ systemcalls : shm-open, ftruncate, shm-map (mmap)

* هذا الـ standerd وظيفته الاساسية تجرب command unix على environment windows

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

كود على الـ 48 : بحيث منه 3 خطوات أساسية، وهنا أي برنامج Sharedmemory

(1) shm_fd = shm_open(name, O_CREAT | O_RDWR, 0666);

- shm_open ← shared memory
- name ← اسم وهمي معلم لاحقاً discreptor
- O_CREAT ← create
- O_RDWR ← read, write
- | ← concatenation
- 0666 ← وضع الـ permissions

اذا في الـ Sharedmemory أصلاً موجودة أعلى open واذا مش موجودة أعلى creat (O_CREAT) والـ process اللي بقدروا يعملوا كل حاجة الـ (O_RDWR) write/ Read ؟ sharedmemory

بقدر تبدلها بـ (O_RD) ولكن بتجيب الـ mem لقراءة فقط بالتالي بصير مشكلة عند الـ producer لانه بدخل قادر يكتب عليها لذلك لازم الـ command يكون (O_RDWR)

owner ↑ — الباقي الـ process

octal ← 0666

110 110 110

RWE

read بتقدر تقرأ لانه قيمة الـ R-Flage = 1

write بتقدر تكتب لانه قيمة الـ W-Flage = 1

execute ما بتقدر تنفذ لانه قيمة E-Flage = 0

ليش مكررة 3 مرات ؟ أول (6) بدخل الـ owner of the shard buffer ، ثاني (6) نفس الصلاحيات ، وكمان الـ other بتشمل الـ owner يعني اذا الـ owner الـ group الـ userprocess بكون أي process عندها نفس الصلاحيات

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

لو فرضنا بدلنا الـ 666 بـ 640

owner: 110 RWE — تقدر تعمل reading بس (شبه الـ owner)

000 RWE — ما الهم صلاحيات ما يقدروا يعملوا اشي (other process)

* الـ Execute (E) دايمًا (0)

* الآن بنهاية حل الكود إي بالصفحة السابقة إي حصل فعليًا: البرنامج إي نفذ هاي الجملة طلب من الـ os يدورله على مكان بالـ mem حتى يكون shared mem وبالاسم إي انتج اختبرته (لو رجع بالكود بلاقي 48 ج تلاقي فوق "os" const char *name = "os" وهذا اسم الـ shared بـ os) والصلاحيات = إي كاين (Read, write) اذا اما كان موجود اعمل creat اذا موجود اعمل open وصلاحيات الـ process كلهم لـ R, W فقط

- لحد الآن لا يوجد أي شيء كتبناه على الـ shared memory

- الآن في جزئية ناقصة، لو طلبت من الـ os يعطيك الـ shared memory بهاي التفاصيل لتكون لـ ناقصة معلومة اشي هي؟ Size لذلك ج نشوف الـ command التالي.

(2) Ftruncate (shm-fd, size)

↳ shared memory discreptor

فبهي هذا امر معناه انه طلبنا منك سابقًا تعمل الآن shard memory حجمها معين لـ size لـ رح تجيب بالكود فرت ج تلاقي (const int size = 4096 Byte)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* بالتالي لازم يوجد في ram مثلاً 4096 Byte من memory يسمى (بالهم (OS) وهاي هي اي شي بتقدر تقرأ وتكتب عليها)

* لازم shared memory الموجود بالرام اساسي لازم يكون لفيه متغير discreptor

اسم الموجود فوق لازم يكون بالكود زي تالي (int shm-fd)

(هو وصف لـ shared memory في الـ operating system).

- لحد الان لسا ما كتبنا شي على shared memory

- آخر خطوة لحتى تكون الـ shared memory جاهزة

(3) Ptr = mmap (0, size, PROT_WRITE, MAP_SHARED, shm-fd, 0);

mmap: لازم خطوات ملازمة لـ القراءة أو الكتابة

0: هون حالياً هاي تابعة لـ producer فقط ولازم الـ consumer يعمل زيها حتى يقدر يقرأ من الـ shared memory

size: هو اكبر بنسخ الـ shared memory

PROT_WRITE: producer جزء من الـ consumer والـ

MAP_SHARED: (لو نسيت تكتب الـ mmap تنقل قال، تكتب أو تقرأ من الـ shared memory)

shm-fd

0

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

string

sprintf(ptr, "%s", message0)

printf تشبه

terminal على الـ

(الشاشة)

buffer في تتوقف

أو تخزن

لو ترجع بالكود إلى تلاقي

(void *ptr) وجاي بمعناها

you can يعني generic

write any data type

on the shared memory

* الآن عشان نكتب رح نستخدم

نكتب

* السطر هذا معناه أكتب

message0 وإيش نوعها format

pointer على string نوعها

(ptr)

* أين يعني نكتب message

pointer في يعني أنه الـ pointer

ptr بأشر على message0

* علشان كمان نرجع الرسالة

• الدالة كمان أنه مساحة الـ sharedmem قلت لأنه كتبنا عليها رح نستخدم الكلمة

ptr += strlen (message0)

length

of the message

يعني زود الـ pointer

وحركة د الهدف من وين العملية

(الـ pointer إن كان يأشر على بداية

الـ sharedmem ويبدأ عملية الكتابة تخيل مكان) ؛ تحريك المؤشر لمكان فاضي

عشان تقوم بالاحتفاظ عنده

* لما حركت المؤشر أي رسالة جديدة رح تنكتب فوق القديمة

أما لما تحرك المؤشر بصير كأنه

pointing to next free location

* هذا الملف كله فيه 4096 محجوزين

Byte

ورجل المؤشر يتحرك لحتى يخلصوا الـ 4096B

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. الثلاثاء

Date 29 / 7 / 2025

- كود سلايد 49 : لاحظ في شكل أول الكود 5 مكتبات لانه بعرض العمل بالكود بتحتاج هاي المكتبات.

- هاشكي sharedmemory (SM) يعني مكان في الرام بعملوا عليه access واحد يضع الداتا والثاني يقرا الداتا

- كود سلايد 48 هو كود الـ producer يعني اريد داتا داخل الـ (SM)

* لما نشوف int shm_fd هذا عبارة عن discreptor وهو اسم الـ (shm) داخل الـ process نفسها

* اما "/os" هذا اسم الـ const char *name الـ shm بين الـ process

* فإذا كان process A و process B بدهم يتشاركوا الـ sharedmemory (A) (B) بجمعهم اسم واحد

* إذا الـ process A بدها تعمل عليها writing or reading بدها الـ discreptor (عدد الـ shared memory اللي بميز الـ)

* إذاً الـ shm هو الـ discreptor وهو مميز الـ sharedmemory داخل الـ process بس هذا المميز هو عدد (int) بالتالي لازم نجدد اي sharedmemory بدك تتعامل معها

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su

(producer code) Date / /

ممكن نكتب كده Shm_fd = shmopen(name, O_CREAT | O_RDRW, 0666)

باكود تقريبي (زي)

create هنا يعني انت هتتأكد انها موجودة ولا لا فاذا مش موجودة اعملها

open اذا موجودة اعملها

هنا انت قلتلي ان ال shared memory موجودة بتقفلها open

بتقفلها بكتفي بـ O_RDRW وبتقفلها open

عن طريق systemcall

اسم بحل ال shared memory

owner of shared memory can read and write from this number (زي ده في ليل اعلى)

other process have the same type of the owner

ما بتقفش عند process system ال

ftruncate(shm_fd, size) ⇐

في معناها انه ال discreption ده اي بأشر على ال shared memory

أدخله عشان تحدد size بتع ال shared memory

- بما انه بنا نروح عند ال mem الكبيرة اي عي ال RAM ونحجز سفا ال shared memory اي اسمها ال os وعليها shm_fd discreption وبنحجز 4096 كل عاي الاجراءات بعملها ال (os)

فانت بتطلب منه عاي الخدمات وبتقل switch لل Kernel mode عشان يعمل

يعم

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

* الآن عاي ال shared memory اي حجم 4096 موجودة بمكان ما في ال (memory) ، الـ producer راح يكون في مكان آخر لذلك كان لازم نعطيه صلاحية امكانية كمان انه نستخدم ال shared memory هاي اللي process (mmap) يعني اربط ال shared memory مع ال process

Ptr = mmap (0, size, PROT_WRITE, MAP_SHARED, shm_fd, 0)

- 0 ← حتى ال os يعرف في أي مكان بالـ shared memory (يحطها بين صابرة) داخل RAM
- size ← 4096
- PROT_WRITE ← Process operation write (بالكود Producer) Read مكان consumer لانه او اشيء بعض
- MAP_SHARED ← shared حتى ال memory عامة للجميع ليست حكرا على process معينة
- shm_fd ← file discreptor لما تعمل مكتبة ال shared memory بتعطي رقم من نوع رقم 0 offset 0

* At this point we made three major actions ; *

① define we have shared memory with specific size

② we have fixed the size of this shared memory

③ the shared memory become part of producer code

بعد هذه الـ 3 خطوات أصبحت الـ shared memory جاهزة لـ Producing information

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

* ليش نوع الداتا اللي بدنا نخزنها على الـ Shared memory ؟ بحدد هذا اشيء القيمة اللي بترجع as a return value from map (ptr) pointer وهو وبما انه بإمكاننا حاطين void يعني بتقدر تستخدم لو حددت any data type نوع معين رح تلتزم فيه الـ shared memory وبكون هون خيارنا generic باستخدام void .

* عشان نضيف كل اللي حابين نحطه جوا الـ pointer وبعدين نتركه

* sprint (ptr, "%s", message)

ptr: وين بدك تضيف

%s: نوع اللي بدك تضيفه (string)

message: اسم البدك تضيف

(Hello) موجودة بالكود سطر 48

H
E
L
L
O
\0 → terminating string

بتكون موجودة فيها بعد آخر حرف

Ptr += strlen (message)

بترجع حجم الرسالة

تحويل المؤشر بحجم الرسالة اللي جاية

دفس الخطوات لإضافة message1

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

Consumer code

* To make undefined Behavior not happen you should stick to the things that logically have in common between the two such as:

1. ال producer وال consumer من غير المنطقي يكتبوا على واحد شايف ال sharedmemory بحجم مختلف (تثبيت ال size)

2. تثبيت الحجم 3. ال access (666) حال تضيع زي وضع ، تثبيت تغيير ولكن لازم تغيير بنكار ال consumer بانه يقرأ أحد اللي يكون ال Read Only = 1 يعني ممكن أستبدلهم بـ 444

RWE 110

write

4. ال Pointers اعملوا بين كود ال consumer مختلفين عن الكود اللي قبل عشان برنامج قائم بحد ذاته

5. لازم يكون ال Pointer اللي بيقرأ فاضل يكمل حتى لو كان سوى إلى يكتب بمكان تاني واذا كتبله اقرأ string لازم يبطل من محل معين واقف ويقرأ لحد ما يوصل لنول termination string

اذا ناسي تعريف عادي لازم يكون (undefined Behavior) ال memory حيعمل

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Date / /

string

جملة القراءة printf("%os", (char *)ptr); في

ptr ↓

قراءة من pointer location

في الجملة ما بقول cout بس ما بتطبع buffer اي ال

عشان ولو بدك تكون اخر حرف لازم تتبع في الجملة

printf (ptr)

* اي process بتخلص من الـ Tasks اي الها لازم تعمل resources release

في طريقة command اسمه unlink معناه امح ال shared memory

shared memory أي واحد من ال producer او ال consumer بدل unlike بمسح ال

كملة

- sprintf وطابعة بفاشل)

printf حسب ال option اي في اي مكان ممكن ترجع ال output في

الشاشة بتطبع زي ما بكتب تمام)

- system commands : (system calls)

① send ② resive ③ Fork ④ exacute ⑤ Wait ⑥ exit

⑦ mem-open ⑧ mem-map ⑨ trancat

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

* أخ technique هي interprocess communication أي بتحكي بنفع
representation عن الـ message passing وهي عبارة عن
بتعمل الشغل بين الـ sender والـ receiver ؛ Path

① Sockets : Networking (not operating system)

معناها دمج الـ IP address مع الـ port number

IP address ← port number

كل واحد بيتعرف على الـ computer
لازم تعرف على الـ application
اللي بده يستلم الرسالة

لحتى كمان نتعرف على الـ computer والرسالة إلى مين
لحتى رايحة

* بالتالي لما نرسل طلب الشبكة مع بعض كمان بتحكي وهي اي رسالة لهذا
الـ App الواقع على هذا الجهاز

* لذلك كل جهاز connected على الانترنت عنده على الأقل one IP address
many port numbers مع

161.25.19.8 : 1625

IP جهاز صاحب الـ

port number (APP)

صار كأنه الـ IP address : الجزء اليسار بحدد رقم الجهاز وكل
والجزء اليمين بحدد الرسالة على أي app توجه

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

* الـ Sockets هي طريقة بين message passing و shared memory ولكنه يشبه اللي حكينا عنه قبل شوي وهو الـ discreptor

* الـ Sockets هي Tool بتمكنك تعمل message passing يعني انه الجهازين اللي بدهم يتواصلوا مع بعض لازم عن بعض تمامًا

Remote / procedure calls

↓ ↳ function استدعاء

الـ function او الـ procedure اللي بدي اياه تنفذه يقع على جهاز

* device X do remot procedure call on device Y to exeate function exist in device Y .

* هذا الشي بيتم وراء الكواليس وانت ما بتعرف عنه وبعبر عن الشي اذا كان الـ Subrotiune او الـ function واقع على جهاز الـ server بقولي

* بالكود بعبر عن تنفيذ الكود ولكن عن بعد ومترجم من الجهاز البعيد للجهاز اللي عليه الـ issue لعملية الـ communicatin

* Stubs = discreptors / end points of communicatin بين التواصلين بيناورين بتتعبي وعن stubs 2 sockets زي ما كان قبل

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Pipes

Memo No. _____

Date / /

* الـ Pipe بتعمل ربط بين 2 process



* مهم 2-process يعني العملية تعامل cooperative واحد يرسل والتاني بيستقبل لازم يكون [1]fd = reading discreptor و writing = fd[0] discreptor

* هذا الـ Pipe بيستخدمه 2 process على الأقل A,B

* إي بعير كأنك بتعمل الـ pipe متصل : بتحط بالنص العلوي وبتاخد من النص السفلي

* لما تحط بالنص العلوي بتستخدم [1]fd = writing

بالـ coding بتستخدم fd[0] الـ producer process عشان تحط وتاخد من الـ pipe زي ما عملنا بالـ shared memory

* بالمقابل الـ consumer لما يحب ياخد الداتا اللي انكتبت على الـ pipe تتفرج على الـ reading discreptor = fd[1] فبتاخد اللي فوق من الـ pipe

* هذا الموضوع بشبه الـ shared memory وكمان لمجموعات مختلفة لازم نقارن:

Shared memory	pipe
- تقدر تخزن أكتر من رسالة لمدة طويلة	- العملية transient بين الربط لازم يتاخدوا طول لانه مش تخزين مشان كده الـ pipe (زي بريبيد اي) بين الـ Path

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

• ملاحظة : الـ Pipe هي Tool بتساعدك تعمل messagepassing

وبما انه ماعندي تخزين بين الـ BufferSize=0

Pipe = is an implementation of the path way beftwen sender and receiver to facilitate the message passing. (يسهل)

* بحاجة وجود 2-process و 2-discreptors وكل واحد مربوط بعملية قراءة وكتابة

• We have Tow types of pipes:

① ORdinary Pipes : - بتكون بين اب وابن بين فرضاً

الـ producer هو الاب والـ consumer هو الابن والعكس

② Named pipes : - وكانها shared memory في أكثر من process من غير اب وابن ممكن اي 2-process

No perant-child relation is nessary to use named pipes. بيتخدموا

4-discrepter بدل Bidirechinal ← read/write على الطرف الاول

read/write على الطرف الثاني

2-discrepter بدل unidirchinal ← جهة ارسال

لجهة استقبال

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

* Pipes في communication half duplex يكون ، لكن نقدر نخليها full duplex

* can the pipe used over the network? Yes, بس بدل ما نستخدم pipe بنستخدم الأنبوب اللي بيشبه الـ socket وإذا كانت الـ function بترجع result ← interprocess communication RPC

* ordinary pipes: can not be accessed from outside processed ✱

* named pipes: No limit of how use it

Threads:

* مفهوم مستخرج من الـ process يعني إذا عندك process بتكون من الأنبوب فيها threads إذا ماشي process من الأنبوب ماشي threads

process = { resources (reg, files, memory addresses, PC, address space) } + { executions units جل تنفيذية } ← الجزئية التنفيذية من الـ process بتتغير عن الـ threads

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /

• لذلك لا نعتبر ان الـ threads تابعة من الـ process والـ OS لا يتعامل مع الـ process كلها الا threads ، كانه ما بدرى

threads : هي جزئيات تنفيذية داخل الـ process نفسها

* how many execution units is in process ? many

* every execution unit is a thread

تعريف الـ process الجديد :

process : مجموعة من الـ thread

تعريف الـ execution unit

وتدابيرها من الـ resources

- لما نستخدم الـ resources بشكل فعال من ناحية الـ CPU utilization

الـ process اكبر execution unit اعمل بدل الـ threads

وبتخيل انه الـ CPU رح يضل شغال لمدة طويلة

- لازم ان برنامج حدى نفذ multithreading في البرنامج internally

مقسم لـ tasks وكل task اعمل thread

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

- لما تحكي انه البرنامج فيه single thread / بتستنتج انه برنامج على
وحدة بتقدم ال cpu وظيفة واحدة فقط

• The majority of applications now is multithreaded.

والدافع لاستخدام ال multithreaded : لو قدرنا نشغل أكتر من thread في
بعض معالجة عملية واحنا بنشغل ال cpu أكتر ما يمكن ، بالتالي يكون ال
utilization أعلى ما يمكن ، وبكده أسرع

* Single thread can not keep cpu Busy *

* هذا السبب عدم وجود برامج single thread .

* multithreaded في وصف ال app أو ال process من ال cpu
** app بحيث تشغل اذا كان فيها subworkers / subexecution componants
داخله معالجة عن multithreaded

* لو كان عندك single cpu وبعمل single process هذا هو أخر وقت
ال multithreading ، multithreading بشبه كتير انفاعي من ناحية ال

* انت داخل برنامج وكاتب منيو بحيث عندك 3-threads وعملته على
كل أنوية وجود 3-cpu تعطي كل cpu thread
ال utilization بتزيد لانه كل ال cpu شغالة ومخلص أسرع

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

* لو عندك single cpu الاستفادة من الـ multithreading طبعاً تصير قليلة ولكنها راح تقلها كتير كتير.

* طيب ليش الاستفادة ما عادت zero ؟ الـ execution unit الموجودة اما بتكون نوعها cpu-bound او i/o bound ، عم بتتخزن انه الـ part إلي قبلها يلي الـ cpu يعني قبل ما البداية هي النهاية بدون توقف أكيد لا لانه ممكن يجيله Timeslice او waiting for interrupt او fork a child يعني ممكن إلي الوقف هيك ، هيكون عندك threads وتوقف الـ part1 لسبب ما راح يصير switch لـ part2 او part3 وهالشي الصح انه.

* طيب لا بل تقسم أكثر من thread خليهم كلهم بـ thread واحدة ؟ اذا توقفت اثناء التنفيذ راح تحتاج تدير عملية خارجي تمامًا خارج الـ process

* بينما اذا عندك multi thread ما بتحتاج تدير خارج الـ process



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

* طيب لو عملنا هم Single thread :



وهنا واحة contexswitch ولها تكلفة زمنية

لانك بدك تخزن او. PCB وتحل load

washing time بالك old PCB

* الـ optimal اذا عندك multithreading يكون عندك multiprossers

اذا ماش بتخصص، ستارع، بكفاءة بنفس الدرجة لي بكون

عندك أكثر من cpu .

* التعامل مع الـ process يكون heavy بدوني os بتدخل بكل اشي

* التعامل مع الـ threads يكون light ماني os بتدخل

اعتمود : heavy : resources / Time

light : انك تنشأ thread جديدة تكلفتها الزمنية والـ resources قليلة جدًا

- اذا كان عندك Big task من وجهة نظر الـ os بتقدر تعمله بطريقتين :

① اما تقسمها على برنامجين (2-process)

② او تقسمها على threads افضل حيث : resources / speed / Contex Switch

Memo No.
Date / /

* process creation, process secduling, process termination
is heavy-weight . OS ده بيتطلب تدخل الـ
Switching from usermode والـ OS بيشتغل كالتاك
to kernel mode and when finish return back
to user mode . وأخيراً الـ OS شغال وبكون
محفوظ باخر ماني فيك تستناه رجعه

* thread creation, thread scaduling, thread termination
كلها light weight ، أيضاً — زيادة
multithreading لـ multiprogramming ده switching عادي
multiprocess
app أكتر من
بتتعامل مع بعض
بتتعامل عن طريق
Process كل جوا
أكتر من thread بالتالي
process
thread العدد الاجمالي لـ
الـ context switching بقل وتدخلت الـ OS بقل
وأداء الوظائف بصير أسرع

* This can simplify the code;
① increse the efficiency , case no context switching
— Kernels are multithreaded الـ Kernel اصلاً معقد جوه ،
عن كتير جداً بالتالي مابنفع يكون هذه والله بروح جوه دايماً معلق
لازم فيه multithreading

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /



ال servers بكونوا
معمولين بالطريقة التالية :

① thread مسؤولة انها تعمل threads
ال main thread بتكون هي بوابة ال server اي عميل بيجي بيستخدمه
ال thread بتقل اني اعمه dispatch smaller لكل واحد ويرجع
threads
يجهز لاستقبال الطلبات

* اي طلب بتعمله secondary thread

* بالتالي عدد ال threads اللي جوه بيب بأي server = 1 + n

n = عدد ما بريد ان يتوفر من node موجودة بالـ server

1 = دائماً موجود واحد domain thread

Will Continuously running threads

• Benefits of multithreading :

① Responsiveness : تقليل ال response time (وقت البدء بالعملية)

② Resource sharing : Same as interprocess communication
ال thread بتستخدم نفس ال resources اللي جوه الـ process (وبتستفيد من الموجود)

③ Economy : resources او time اما (اعصاب) يا (وقت اقل، تكلفة اقل، معالج اقل) overhead اقل

④ Scalability : multiusers يدعم اكثر

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

* Tow major disadvantages of multithreading

① Complexity : البرنامج لما تنتسه على أكثر من worker ما بتعرف
معقدة المبرمج عملة

② Synchronization : بدك ترتب وتراسن كل الـ threads
مع بعض

* Threads : هي الجزء التنفيذي الـ process ، process الـ
تحتوي على resources بعض الـ PCB وجزيئات تنفيذية
وهي الـ threads .

• هل يلزم يكون داخل الـ process أكثر من thread ؟ X ، ولكن على
الأقل واحدة فقط وتوقع انه ما تستفيد عند الـ multiprocessors

• ما يميز الـ process عن الـ thread :

process ↓ heavy-weight
thread ↓ light-weight

وجود ما يرفق الـ OS
وجود حالة يرفق الـ OS وزنه معالج الـ thread على
حالت الـ process نفسها

• بالتالي تصبح الـ architecture كالتالي : كثير من الـ threads داخل الـ process
، الـ thread مسؤوليتهم على حالت الـ app نفسه (process)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. الأربعاء

Date 30 / 7 / 2025

الـ OS شايف بس الـ process، والـ process شايفة الـ threads

* can simplify code ← جعله أكثر دقة وأسهل

لحاجات كود بيبقى أكثر من thread

ويوزع الشغل عليهم، هذا معين

ملك المبرمج، بالتالي لترجيح الأمور بعد ممكن تكون أبطأ بالنسبة لـ OS)

* Increase efficiency ← 100% ليست مضمونة

عشان زيادة الـ threads دحقلك

multipulcores في efficiency

ودي لازم الـ threads يكونوا مبرمجين صح

* Kernel as a complex software must be multithreaded

* كل ما صار البرنامج معقد كل ما لزم وجود أكثر من thread

* thread context switch تكلفة أقل من الـ context switch العادي

* many processes is expensive not scalabile, many threads not expensive, scalabile

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

- Multiprocessing ← أكثر من processer
- Multiprogramming ← أكثر من برنامج جوا الـ mem وكلهم شغالين ويكلهم جاهزين يشتغلوا
- multitasking ← نفس الـ multiprogramming ولكن البرامج كلها شغالين مع بعضها في الأكيد (Time sharing)
- multithreading ← أكثر من thread جوا process واحدة

- تحديات تواجه الـ multicore أو الـ multithreads

① كيف المبرمج رح يعمل dividing activities (الـ task الكبيرة كيف رح يقسمها بين الـ threads)

② (data dependancy) اعرف مين بيعتمد بالاعتماد على مين

يعني الداتا متاكد انهم ما بيتشاركوا على بعض عشان بيقدروا يشتغلوا بنفس الوقت وما حدا بيتزهز التاني (مهمة تقسيم الكود على فايت المبرمج)

③ Balance : انك توزع الكود بشكل عادل على الـ threads

- الكود لا يقسم بشكل عشوائي لانه ممكن يصير في كل بار Balance بترتب خلص اكتر من بار utilization وفي بار dependancy

- أي function بتشتغل بتحتاج إلك داتا وهاي الداتا ممكن تكون محدد لـ execution بعين معينة كمان thread 2 و thread 1 ← بدها تغيرات في قيم array

↓

بدها تكون قيم الـ array

وبتشتغل على string عشوائيًا

← عدول اثنين ماشيين يشتغلوا (In parallel) جوا بنفس الوقت

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

لانه الداتا is not spliting ، اعرفنا انه الـ thread بعد ما تقسم
(مهمة)
تقسم اشغل بين الـ 2-worker .

* وجد اكثر من الـ threads يمكن أن اعرفهم من التالين :-

① Parallelism :
work at the same time

② concurrency :
they are coexist
موجودين مع بعض بس واحد
بيشتغل



(concurrent) at a time one is execute
بسبب وجود cpu واحد ، الفائدة هو انه وجد أكثر من thread انه في حال T1 خلصت بروح
، ويجي كمان T2 باكمل بتحكي الـ cpu شغالة



الوضع الثاني عند وجود 4-threads يكون عندك 4-cpu يشتغلوا In parallel ، يخلصوا مع بعض ، ولكن بالشكل كمان 2-core

T1 & T2 شغالين
T3 , T4 من جيبتن waiting state بعض عم بالـ

(parallelism)
↓
the ability to run
multipule threads on the same time
because multiprocesser is exist

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

• The degree of multithreading : the number of threads exist , and ready for execution

يعطينا اعلى عدد ثريدز ممكن نزلهم

زي بالصفحة السابقة :

4- concurrent يعني واحد شغال

4- parallel يعني اكثر من واحد شغال وتعتمد على كور الـ CPU

• الـ Thread بتنفذ مراحل الـ process الخ



T1, T2 running

T1	T3	T1	T3	...

T2	T4	T2	T4	...

* اذا process اختفت بتكون termenated

* اذا وقفت لسبب خارجي عن الـ thread بتروح ready

* اذا وقفت من تلقاء نفسها بتروح waiting

* الـ thread بتختفي بمجرد انتهاء المهمة التي وجد من أجلها (not physical work)

T3 وقع و t=1

T4 و

ready في حالة الـ

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

① Data parallelism

* يحكي عن البيانات اي بما تشتغل عليها الـ Tasks، يعني لو عندك database وبدك ترتبها على الترتيب تنشئ Task ؛ Data ؛ البيانات اموجودة بـ قسم البيانات اه أجزاء وبـ ينتج عن ذلك توزيع لـ كتير من الـ thread يكونوا عايمل Speed up (throughput, utilization)

② Task parallelism

* عشان Task حاب تنفذها parallel لازم اختي : قسمها لـ subtasks تانيا اختي : أعمل لكل واحد من الـ Tasks thread وبستفيد ذاتي أكتر من cpu

* Distributing the threads across the cores

* لو حدا حكالك انه عنده multiple cpu معناته أكيد عنده ① speedup ② low response time

throughput ← utilization

multiple HW threads

مع بعض أعمل اجراء باك HW يدعم الـ threads P1

SW هذا major unit ← ALU multithreads

عايجر سلي نسختين لانه لا ضافت كل اي بطبة cpu وحدة صار وا نتين ، كمان عندها في ALU وحدة بعض بدل تكرر الوحدات داخل الـ cpu كان بالاحرى تقدر تشغل اثنين مع بعض

Standard (SMT) هذا اي بعبه ← $ parallel exercise

(simultaneous multi threading) (لو ضافت كل اي الـ ALU رح تضيف وحدة)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /

* بجانبي محضر حالي وصفناه كل شي بال cpu وناسي ال ALU
رح تلاحظي بالاخر انه ال threads شغالين serial ولكن بطريقة توحي
انهم parallel .

* نبي لواجل برنامجين ال cpu رح يقبلهم وبعد انه شغل 2-pc
رح بعض كل برنامج pc و يطرجاحدى التنفيذ ، رح يبدلن بواحد منهم
هيدا ما يخلص رح ينتقل على اشي ببن الحالة بكل context switch

* Modern applications (process) mostly contains many SW threads ، app هاظا threads عدد متغيرات برنامج لآخر

* Every cpu (core) has many HW threads

- SW threads: subworker inside process can run or stop
- HW threads: duplication of cpu resources (ALU هاكذا)
make the cpu ready for the higher degree of multiprogramming

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

CPU1	CPU2	CPU3	CPU4
H.T H.T	H.T H.T	H.T H.T	H.T H.T

H.T = HW thread

لو كان عندك CPU-4

وكتنفع بعضوا لحد 8

يعني يكون كل CPU عندك 2_HW threads

* صح انه بدعم لحد 8 وكتفا في الواقع عدد اكبر ممكن يشتغلوا بنفس الوقت

وفعلياً هم 4 ولكن بقدروا يدخلوا ع وبيردا يعملوا context switch اسرع

*oracle SPARC T4 : 8 cores , 8 HW thread



عندك CPU-8 وكل واحد فيها 8-hw thread نعني بتقدر تستوعب لحد

64 برنامج ولكن اي شي بيضيع بينها بالواقع هم 8 والباقي

جاهز للتشغيل وبيت context switch لحد واحد وقف يكون الـ Z بدل

حالة 10 : لو كان حيث نقل multiple thread الـ resources اي موقعها

degree of multithreading = 3

code	Data	Files
reg	reg	reg
stack	stack	stack
T	T	T

Process

أشياء لازم تكون مشتركة : case , Files , Data

أشياء مستقلة لكل thread : stack , reg

(temporary story)

عندما يشتغلوا بعضها ما يخربوا بعضها

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

"Amdahl's Law" : speedup ≤ $\frac{1}{S + \frac{(1-S)}{N}}$

S ← الجزء اللي serial code لازم يشتغل لوحده لسبب ما، بيثل لو عندك كود 1000 سطر، 20 سطر منهم serial

(1-S) ← الباقي الأجزاء اللي ممكن تشتغل parallel

N ← عدد الـ cores

القانون هذا بيقول لي لو زودت عدد الـ cpu اللي بتشتغل بالتوازي، كم بتتحسن الـ speedup (بالنسبة المئوية)

* هل ممكن دائماً أحصل speedup = 2 لما أستخدم 2 cpu؟ يعني لو عندي برنامج متسلسل وعايز أخليه يشتغل على 2 cpu بحيث يخلص دائماً أسرع منك؟ الجواب لا، ولكن ممكن بالظروف زي لما يكون عندك task واحد أو thread واحد، والثانية تنتظر الأول

* speedup هو هدف مثالي يحقق بالغالب، لكن ليس دائماً

- لو حكينا N=1 هل رح نحصل على speedup = 1 = $\frac{1}{S + \frac{(1-S)}{1}}$ ≤ speedup

أي رقم أكبر من 1 بمثل speedup، speedup هاي أكبر من speedup

* لو S = 75% ، وعندنا 2 cpu من 1 إلى 2

speedup ≤ $\frac{1}{75\% + \frac{(1-75\%)}{2}}$ ≤ 1.6 ← speedup

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

* لو جربنا نرفع الـ $N = \infty$ ، $\frac{1}{S + \frac{(S-1)}{\infty}} = \frac{1}{S}$

وكانه رفعنا الـ processors

$\text{Speedup} \leq \frac{1}{S + \frac{(S-1)}{\infty}} \to \frac{1}{S}$

الجزء الوحيد اللي ما انقسم هو الـ Serial منه = يعني لازم يضل

يساوي وكانه راح

لاضافة اعتبارية

* لحد الآن قمنا بتصنيف الـ threads إلى نوعين : HW , SW

SW ← at the process

HW ← داخل الـ CPU وتتم معالجته

* عنا تصنيف آخر : User thread , Kernel thread

User thread ← معرفة من application ويتم الـ OS ولا يستخدم

صلاحية مطلقة عليه زي Posix Pthread, Window thread, Java threads

الـ OS ما الو علاقة فيه نهائياً

وكل عملية بتتم من نظام الـ app نفسه

* هذا النوع ما بقدر يوصل الـ HW

* عدد الـ User thread أكبر بكثير من الـ Kernel thread

* وجودهم مؤقت عند عمل الخرجة

Kernel thread ← جزئية من الـ OS بالتالي أي thread من هذا النوع الـ mangment, creation, termination, assigning task من نظام الـ OS

* معظم أنظمة الـ OS تدعم Windows, Solaris, Linux, Tru64 Unix, Mac OS X (وأنواع الـ OS)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. الصفحة

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Multithreading Models

Date 31 / 7 / 2025

① Many - to - One :

user (client) — Kernel (server)

السرعة بطيئة بسبب وجود الكثير من الـ threads في الـ Kernel وكلهم

* لازم يحجزوا الـ Kernel الباقي يكونوا ready

② One - to - One :

user — Kernel

③ Many - to - Many :

user — Kernel

① Many - to - one :

many - user level threads From the same process is connected to single Kernel - level threads

جميع الـ user-level-threads تم بالنهاية يتبعوا لـ single process

degree of multithreading :

درجة = 4



* if one user level thread is blocked all the other user level thread is blocked .

كونه عندك single cpu اذا عندك اكثر من 4 اجهزة راح يشتغل

لو حبيت اشتغل

عادي ولسا الاوك ساخلصت : ما بتفتر لانه الـ Kernel level اصلا مشغول بالتالي احنا منتظرين نعمل Block

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

* اذا ال thread اي حالة عملت Block (ممكن تعمل عملت ابن وبرضا تستناه
او انها تنتظر i/o action او Timeslice اي انها خلصها)

لـ م طلع اي حالة عملت Block ، فيب ليش ماخدتا
من ال ٣ الباقين ؟ بما انه ال Kernel مسؤول عنه ال OS
level threads

هو ما بعرف اي شي بخصوص ال user level threads ،



* بيجي كل فترة إلو عليها دور تاخد عملت run ال Kernel
بعرف انه في وحدة حالة بين بعرفلك اي وحدة اخدت وحدتها
اي عون عي رقم (٤)

* بالتالي حتى لو توقفت thread رقم ٤ بسبب systemcall
او i/o request ما بتبرر ال Kernel يختار وحدة ثانية لانه بعرف
انه في آخرين

* كل اي بعرفلك ال Kernel انه في عم process خالة وبالتالي
في عندك one thread حالة وحالة اي thread اي حالة
بتخلي Block ال OS بعرف انه عليه ال process توقفت
ال thread الخاصة فيها حاليًا بس ما بعرف انه في ٣ غيرها

* one user level thread is Blocked (waiting some event)
We cannot scedual anther one , because OS can't
go inside the process and ~~kno~~ know it's valid.
(Kernel know the Big picher)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

* ليش حين يعمل user-thread لا manage حتى؟ الجرنال thread library ، ليش ليش ما الجرنال يكون smart ويعمل switch من thread لـ thread بيستنى Kernel "؟ لأنه الـ Kernel بيستنى لحتى ترجع لا running

* many to one model حين متداول حالياً لأنه مشكلته أنه سيستهلك تشغيل واحدة فقط من الـ user-level-threads وبوقت البقية نظراً لأنه في multipul clients و Singleserver وبالتالي لا يحقق استفادة من الـ multithreading اللي موجودين

* حتى لو عندك أكثر من cpu كالعادي لأنه ستلقى الخدمة واحد فقط بالتالي عم (concerancy)

أنواع غالبة بنفس الطريقة GNU Portable Threads, Solaris Green Threads



أقرف عندك 4-cpu

حتى الموضوع بتحسن؟

لو كان عندك multiprogramming في حياتك multithreading

* وبتشتغل بهذا النظام حتى لو أقل عندك 4-process عادي بستفيد منه 4-cpu

لو كان هيك / يكون concerancy و parallel

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

* كيف يتم إدارة ؟ إنت ك user على many to one module
thread و داخلها creat و process ، creation أكثر من
الـ module ده إي تفاصيل الـ



one kernel ، creation جوه داخل
level thread
مع بعضها مع الـ process جميع
محتويا تها
موجود
دفع الـ process أول

دائماً بال system ، لما الـ thread عاد إي جوه جاهزا يوصل
process تحتاج فيختفي process notification
(on demand) وجودها
terminated إي process الـ task بالتالي تتحول لـ
state
is done
وبعد عاد الـ kernel يرجع
level threw

many to one بال :
① كم عدد الـ user-level ؟ ما بعرف ، ويكن
thread
عددهم = ~~process~~ كم thread داخل الـ process



② كم عدد الـ kernel ؟ واحد لكل process
level threads
process عدد الـ = kernel لأن عدد الـ

advantegs :
① user level threads is light weight because it managed and
created by user ② number of kernel level thread is small
③ this modle is the most light weight

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su Date / /

* disadvanteges :

① because they cannot run in parallel, then the execution time for a process does not achieve the parallelism, so it is not fast

② any Block from any of the threads اي بلوك جزء من اي thread بيحط ع الـ server ready state و الباقي كلهم قاعدين بستنوا

* بيحقق الـ concurrency أكثر من الـ parallelism

P_2 = 6 user level threads ، P_1 → 5 user level threads عندك

عدد الـ Kernel = عدد الـ process

2 = 2



- التكلفة على الـ os قليلة لانه فقط انشأ 2-Kernel ، يمكن وصفه انه بطيء ويكنه خفيف

if you want to switch to real parallelism :

انشأ لكل thread ← Kernel thread



عدد الـ Kernel = عدد الـ thread

11 = 11

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su (2) One to one

Date / /

* لما تحكي انه بدك تعمل Kernel-level thread مقابل expinsive من ناحية وقت الـ Kernel وانه حطاناه كتير ومن ناحية الـ resources ومن ناحية الـ mangment ، لانه صار عنده الراحي الي بكل thread - بينما سابقاً كان الـ OS هو الراحي لـ process وهو يعلم شو عنده الـ thread

* 

كلما انه الـ OS عنده انه الـ Kernel-level thread مشبوكة مع User thread تابعة لـ P1

* هو بيعطي مصروف Too much information about client بيعلم كلشي بخصوص الـ server و

* وعدد كل ما بخلق thread الـ Kernel بيختفي عنه

* عم بنتل بكل الـ OS ولكنه بيقلة utilization حلو وبيزيد الـ throughput

هذا عمو مبين الـ (one to one)

(1) Many to Many :



توزيع حلو

4 threads are running ، 4 cpus وفي عنا

بخلصا رح يكون بعده كتير طول وبيضل عندنا

الـ threads اسمع لانه عندنا بس 4



2-core are running

لما عندنا 2 بنقل switch لـ

الـ process تانية لانه بدنا نكون متل

كل الـ thread اي مرة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

(3) many to many :



حاول يدمج بين النوعين السابقين

هو ليس one to one لانه لو كان

4-kernel level thread يكون الهم 4 threads لانه

* عندك أكثر من user thread

مشبوكين مع أكثر من kernel thread

ولكن عددهم أقل من عدد user thread

ليس many to one لانه الـ 4-thread مشبوكين مع 4-kernel level

هو حالة وسط بين النوعين السابقين



(1) وحدة بيه رح يكون شغالة

لانه في cpu وحدة

many to many : ليس شائع الاستخدام

(2)

Parallelism بحقق درجة عالية من الـ concurrency ولكن

Parallelism عالية : degree

OS الـ lightweight : effects

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

④ Tow level Model



many to many والباقي عدول بدعم

* الآن لدعنده 4-cpu

اذ يشتغل بنفس 5 من

اذ thread وما تحتاج

أو many to many اذ

one to one بس تبجي الأخيرة

* لـ Concareng ولكن

في parallelism زاك والدليل

انه عندك 5 thread وكنا بي شغال

مع بعض 4

فرضنا عندك عالم سيزة

وبدها سرعة عالية وستبقى

تحطها بالبالي رح تصف عالدور

بالتالي رح أعلى one to one للمقاطعة

Thread libraries : كيف المكتبات إلي بتدعمها اكومج بتساعد

انه بيعمل user-level thread

Kernel-level library suported by OS	library entirely in userspace
انا بتحكمين Kernel threads ،	انت كمبرمج بتبنه تعاملها Import بتمكنك
we can not see the وانا كمبرمجين	تعمل user level thread وتحطها tasks
we can not control them	وتشوف كيف شغالين

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.

Mo Tu We Th Fr Sa Su Pthreads (inside posix) Date / /

* Shared memory is part of posix and Pthreads library
Library

*user level thread.

* باعرك تحل بكيبك ياه بس ماتبلخ كيف

-Pthreads Example (سهيد)

* include <pthread.h> → متعلقة بكل اشي بخصوص threads

Pthread-t tid; وكانها (اسقين) int-t tid

↳ بخزن id د thread

*لما تحب تعمل creation د thread و تعرف متى بتخلي بطريقة معينة جملة د creation ترجع الرقم هذا اسقيه

اذا رقم اد thread ماعطاع انت بيدك متى thread تسكرها wish وتشوف النواتج ماعجبك تستخدم هذا د اذ

pthread-attr-t attr;

↳ (attributes) أي process اها خاص

زي اد PCB ↳ list of files

وتكن ال thread

ماعها خاص من هذا النوع

وتكن العا زي Schaduling priority

واذا بتحب تاخذ مكان معين باد mem

وهكذا

بالعادة الجملة عان نتجاهلها وباسك default attributes النظام بعطيها اد

-152-

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date

screen على parameter ثالثي

Pthread_creat (&tid , &attr , runner , argv [1]);

- tid: اعرف الله
- attr: NULL default attribute
- runner: اسم الـ function اي بدي تقدر ال thread تنفذه
- argv[1]: اذا بدي تمرر تنفيذ اي برنامج بنفسها

gcc abc.c -o 1

- gcc: اسم الملف
- abc.c: اي بدي تنفذه
- -o 1: خليه يشتغل

1/0 ← خليه يشتغل

---- 1/0 ← execution parameter

argc / argv بساعدك

تستقبل ال parameter اي

بيجي بعد الـ execution file

---- 1/0

عدول

argc : بمثل عدد المتغيرات اي انكتبت بهذا الـ command

1/0 1 2 3 4 5

من متغيرات فبهذه argc كانه

int يحتوي على عدد الكلمات اي كتبتها

على شاشة لما بدي أنفذ هذا البرنامج

argv : عبارة عن array وظيفتها ترجعلك اي واحد من عدول باستخدام

الـ index الخاص فيه ، مثلاً argv[0]

به دائما بكتب على شاشة اول موقع

اي هو (1/0)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

اي كلة انو ال argv[] هي char بس string وباقي
اذا طارحة رقم رح تحولو لـ string

Pthread_creat وتنفذ كود ال runner



* وانتا بي بعرف ال execution Scenario وبناء طلع اشاذج خلال لازم توقف
واحد وقتي اثاني

* كود سديد اج جزئية ال runner كاملة رح ينفذها t2
واذ t1 الاصلية كانت هيك ممكن ال t1 تسبق t2 وانا
t1 خلصت البرنامج كله يروح لانه هي ال thread الاساسية
وهيك كانك بتقل discard همتك ال t2

* هنا t2 كانت تسري من t1 رح تخلص الجزء اخوذلا عنه
وهذا اللي بي بنايه أصلاً

* عشان ما يصير شي حظأ رح نستخدم Pthread_join(tid,NULL)
بي بدهم اياه الجملة لازم يصير wait
اكيد مكتوب بين الاقواس
رصيد مستحيل اللي سبق الايش

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

pthread_exit(0) تجبر اي بستن مدت انه كل شغل خاص
وكانه دور هي اي join مع bid وحكيك انه خاص تنفيذ
بتشر تكمل . دعي عن مزيد دنه تسكره القوه اخر تي
بجعل نفس اثاير

بجود ال runner / تلادتي i, upper محل local value
تحفظ ال bid ك thread فريد

دعي global value / ي ال sum وال void* runner(void* param) عليه
Function دعم حركة بين الدب والدبة

Thread local storage : عليه 29

- ال thread يكون عندي نسخة خاصة عنده لا زي ال (i, upper)
وتنتهي لا thread القرى فقط .
- ويكن القيم ال global ممكن كل ال threads تعديلها

Implicit Threading : عليه 28

* يعني سحة عن ال thread تبقى سيبة هي اعجز و سحة نعطاء
ال thread ال task وتنظيم الكل بتكون هي اعبء مج

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

* فكرة معقدة شوي threads واعطائهم tasks وتتبعهم متى تصير

complex اذا البرنامج عم كبير وعدد الـ thread كتير

- حتى نعالج فكرنا بطريقة انه الـ run-time libraries او الـ compilers

تترك معقدة على الـ thread عليه من خلال ٣ طرق :

1) Thread Pools 2) openMP 3) Grand central Dispatch

وترد على عاتق المبرمج استخدام الـ thread عملية انشاءهم واتلافهم

مش من مهامه

* بالكود السابق كان من مهام المبرمج كل اشي

1) الـ Thread pools : الـ workers جاهزين، بنتج به اعطاء الـ task وخلصوا

(Collection/group of threads pre-created, the programer use them not to creat them)

• اخذ حقين ٣ خذ اثنين

A) اسرع لانه وقت الـ creation بدو يحجز من ضمن البرنامج

B) اذا بستخدم modul one to one لبرنامجك بعمل اكتر للكتير من user level thread

اخر من الـ OS انه بعمل Kernel لكل واحد • ما بكون الـ thread

اهلاً معجزين انه سابقين، بتجاوز هذا الحد بالتالي صار زحمة

الـ OS بدو كبير من الـ Kernel level (لانه في upper limit)

C) لما تقل اعمال إلى المبرمج بعالجها بصير اسهل اشتغل عليه وبركز عليه

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

Threading Issue

* الموارد المتعلقة بال threads تكون عام



fork() بتعمل child هي نفس الـ parent الـ threads بتجوا الـ child فيه thread واحدة وممكن تعمل thread جديدة واذا احتجت لـ thread أخرى ممكن تستخدم pthread creat او الـ Kernel level thread library

* باما الابن بياخد كل مواصفات الاب او جزء منها

* exec() الـ thread اللي الـ child عملها بياخذ task جديد او بياخذ نفس الـ task تبع الاب

pthread-creat تعطي الـ thread الـ task

Signal Handling:

event happen in OS during execution code of some thread, الـ event هاد بدو الـ thread يرجع error بالاضافة كمان signal بترجع error بترجع action معينة

Signal i error occurred during the execution of the code requested by the thread

بالنسبة للـ Kernel level-thread: الـ thread لما بترجع error بترجع الـ thread طلبت منها تعمل عملية معينة وكان الـ error هاد (error) بتعمل عملية معينة وكان الـ error هاد (error) بتعمل عملية معينة وكان الـ error هاد (error) بت

Thread Cancellation

Cancellation : the thread has not finished and we are going to stop it, the task no longer needed, (thread خارجي ارادة)

termination : the thread's task is done, so we don't need the thread anymore. (لا نحتاج الثريد خلصت شغلي فش اشي بدي اياه بالتالي احنا بحاجة اليها)

* اذا ذكرت كلمة cancellation : يعني ال thread لسا عندها task تعملها مع ذلك رح يجيها أمر انه stop execution بالتالي حنا نعمل thread بدنا نوقفها (target thread) ← thread التي ستقوم بايقافها (perant, kernel) ← thread-2 باكوموذع

(زي ما قلنا انه ال perant thread بتقدر تعمل fork لل child thread)

زي لما بتحط عن اشي في محرك البحث وقبل ما يظهر تسكر الصفحة

* كيف ال target thread بتتعرف لما يجيها أمر stop ؟

1. Asynchronous cancellation : ليست طريقة شائعة بال OS ، هي توقف ال thread كل شي حالو وهذا يسبب مشاكل خاصة واذا كانت ال thread بتشتغل بال HW أو بتكتب على مكان معين

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

② Deferred cancellation : طريقة أكثر شيوعًا ، بعاني العاريقة

From risk point of view يوصل الثريد لـ thread ذ stop بس هي

متوقف حالياً ، هي بتخلي الـ task اذا كان بحاجة

انه تخلصه وعندها بتختار safepoint توقف عندها أما اذا كان

الـ task شغل داخلي بتكمل فبتوقف بعد ما بتخلص شغله

الـ Asynchronous .

- الـ thread بتتبع pthread library بتتعامل معهم من خلال

وظائف command زي : creat , join , wait والآن

الـ cancel وهاي بتابع الـ exit كنتيجة بس cansel

there is a part of the job not finshed yet ف معنا

pthread_cancel (tid) ذ بتوقفه الثريد

Command issue لهذا الـ مين إلي لازم ينفذها ؟ إلي بعمل

Modes of cancellation :

mode	state	type
off	Disabled	—
أي thread بتختار هذا الـ Flag cancellation لما تعطلي off		
ما بيجي لـ cancellation		
متى تتوقف هاي الـ thread ؟		
اذا غيرنا الـ Flag لـ Deffered		
الـ Asynchronous		

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /

Mode	state	Type
Deferred		
kill yourself اذا اجا امر انك ! Safe point بتستنى لحد ما توصل بجيبك بتنفذ طالما	Enabled	Deferred
Asynchronous مباشرة بيجرا انا بأنهيا أمر الوقت نتوقف	Enabled	Asynchronous

* Safe place to kill it self named as (cancellation points)

* the Best Part of the code to do cancellation when you reach a (system call)

↳ يعني function وراه اقراس زي: join(), wait() , read(), writ() لانه عندهم الـ OS طوالي اح بيشتغل اذا الـ thread وقفت تلقائيًا بتالي هو مكان آمن to kill it self

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

cleanup handler: انك ترجع ال resources اي كانت ال thread تستدعي عن بستفيد اسمع thread آخرين

Thread-Local Storage:

* اي thread داخل ال process تحتاج thread اي resources ويا اما يكونا shared او privet

* بين الكود كله لو وعناوين ال code segment ال 2-thread shared

* جاله العنوان بحكي local يعني الشيء الخاصة بال thread وهي تخزن في stack / reg ويكن لاحظ كل باقي IO كيف ال Files, data, code هي اشياء مشتركة بين ال 2-thread لذلك لازم تكون حذر وتعلم synchronization بالتالي طبعاً ما بنفع 2-thread يقوموا بتعديل ال Data بنفس الوقت

* نتذكر ال process كانوا يتشاركوا ال shared memory لانه كان في synchronization بينهم اي بسبب يتأكد انه شخص اخر يعمل اي action وكان مستوى التشارك بين ال process أقل بكثير من ال thread لانه ال thread تابعين لنفس ال infinity أساساً process تقريباً

مفروض يا بشمام

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Scheduler Activation

Date / /

* this concept is exist when you have n-kernel threads :

multithreading modes : ④ low-level

① one to one ② many to one ③ many to many

بعين الحالة الثالثة أو الرابعة بصير عنا مشاكل many to one : many kernel

وفكرة Scheduler Activation كالتالي :

وبالتالي ما بقدر بيا عد ال thread library انه بختار وحدة أخرى لذلك اجا ال Scheduler Activations	← ال thread عاي شغالة وحاجزة ال kernel وقلنا انا وقفت عاي ال kernel ال thread بعرف انه أحد ال threads وقفت ولكن ما بعرف مين

أعرض التالي :

← افرض انه عاي ال thread وهي شغالة عالـ CPU ووقفت Block وصارت ال execution بالتالي



الاشي اللي لازم يصير look for another one

عشان نشغل ال kernel بالتالي نخبر انه ال CPU زيادة انه ما بعرف اللي شغال وقفت او بعدل بنتظرها لحد ما ترجع تشتغل

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

interface كانها : scheduler activation أو light weight process (LWP)
بين user level و Kernel-level اي فرق وال thread Blocked / معناه thread معناه بوقف ، اذا وقفت على ال
هذا الاستدعاء بوصل من ال (LWP) لـ user library عن طريق
اسمه upcall ومعناه واقف اتجاهه :
من ال Kernel ← LWP ← thread library

* لما تحتاج ال thread library انه في وحدة وقفت ابنت وراء الكواليس
كأنك طلبت هل في وحدة ثانية ، شغلها

عندك thread (Blocked)	اذا ال K
ممكن تشتغل عن	وقفت ماني
Kernel أكثر من	اي K ثاني
	يشتغل



* اذا كان عندك many kernel level threads ووحدة عملت Block you can look for other Kernel

* هل هذا الشي دائماً بوصل فوائد ؟ لا ، لانه يكون عندي حالة تقل run ومن servers جاهزين

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ch 6:

Mo Tu We Th Fr Sa Su

CPU Scheduling

Memo No.

Date / /

* كم Scheduler كان في CPU ؟ ٣

- short term
- long term
- mid term

جزء من الـ Kernel بتشيل الـ process اللي ما بتكون بحاجة لـ CPU بتكون تابعة لـ

- لما نحكي cpu scheduling يعني short term بتشيل الـ process من الـ ready إلى الـ run

* هيك صح إنه قبل ما نختار من الـ ready ونحوله لـ cpu ويصير running ، لازم أحسن الاختيار :

① good utilization

② good throughput

③ speed up

④ physical و logical تستفيد منه cores اللي عندي

- إذا ما أحسنت الاختيار يصير كل ما نحط وحدة تطلع لأنها عنده مناسبة فنزيد الـ waiting time ونقل الـ utilization وبالتالي يصير أداء الـ CPU أسوأ

* أي process يعني ممكن يتقسم ما بين :

① execution on cpu

② waiting for some event

* الـ process أول ما بتبلش تكون execution والـ waiting بيجي لاحقاً ولما تنتهي بتنتهي من execution

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* عمر الـ process بيلف بـ execution وبتقي بـ execution وبالعكس في multiple execution and waiting.

* فترة الـ execution بيلف عليها (cpu burst) يعني وقت بتنفذ فيها الـ process على الـ cpu

* فترة الانتظار بغض النظر عن سببه بيسمى I/O burst

* الـ Scheduling لازم يصير قبل ما يبدأ الـ waiting

* لما بايبدأ صبح بتقل أكتر cpu Burst و I/O burst و cpu Burst أو I/O burst عشان تضل تنفذ على طول وبضل الـ cpu شغال والـ utilization بيكون بأكمل وقت (الحياة من بايبدأ لغاية البرنامج مكتوب عليه متطلبات معينة)

* الشكل عليه 5 : محور x بمثل احصائية عن فترات الـ cpu Burst كم كانت وبعكس هذا الذي على الـ y (محور y freq)

- حتى نعمل دراسة كم بالمتوسط عدد الـ process إلي الـ cpu burst اعلا بالمتوسط هو كم تقريبا ؟

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* نفس الشي لعامل الاحصائية وجد انه عدد الـ process اللي الـ cpu burst اللهم قد تقريبًا و

* لاحظ بشكل العقار الاكبر من الـ process تفضل يكون الـ cpu burst قليل وهون تقريبًا 6 فاقل

* cpu burst is usually small .

* بما انه الوقت التنفيذي قصير معناته رح توقف كثير اذًا الـ contexswitch كثير ، تدخل الـ shortterm كثير

* من هون رجاءً الـ shortterm اهلًا " ؛ انا الـ process من الـ running على ready بتضل تطول وبتصير cpu burst قصير رح تنفذ شي وتوقف .

short بدنه كل شي بدنا يا خلص احفظ ويجيب بسهل

الـ shortterm ممكن تدخل نتيجة 4 حالات :

① certine process is running converted to waiting

بدا ينفذ كل وحدة ثانية بتجي مكانها

② switches from running to ready

زي الـ interrupt او time slice

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

③ Switching from waiting to ready

ready الى يخلص الـ I/O event اي وقفت عنده ترجع على الـ
طبعًا ما ترجع على الـ running الى هو كان بدنه يكون مشغول وتي خرجا

④ Terminates : اي عملية خلصت

وبالتالي خلصت من الـ running

الى Terminated وفضي الـ cpu ع short term
يشغله بسرعة جديدة

* جدول الـ 4 حالات ممكن نقسمهم ل : —

preemptive	non preemptive
اي وقفناها كان ممكن تكمل	ما كان ممكن تكمل بدنه وصلت
زي حالة (2,3) لاحظ	لمرحلة بدنه تتوقف زي
انه بتحول الـ ready يكون	حالة (1,4) توقفت
من هذا النوع	من تلقاء نفسها لانها احتاجت event
لتوقفت وخلص عنها	معين
timeslice	لاحظ اني بتحول الـ waiting
	او بخلص يكون من هذا النوع
	زي I/O event, fork

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

مشاكل اذا توقفت الـ process في حالة تكون (Preemphive) :-

① shared data ; الـ process كانت شغالة بتعمل writing

على File او shared data كان ممكن تكمل ولكن نتيجة توقف

اجباري راح تدمر الداتا رغما انكتب رغما لا . حل هاي المشكلة

تختار مكان آمن cancellation point ، فاذا اجا امر التوقف

بتستنى حتى تصل هاذا المكان اللي إني بتعمله

② Preemphion while in Kernel mode ; لما تكون شغالة بالـ Kernel mode الـ OS

يكون بدون كل اشي هو تلقائيًا هتتعنبله

يعني preemtion هون لما بدك ترجع لنفس النقطة انه لما

يخلص الـ Kernel HW access يعني في Kill process

③ Command ; لما توقف الـ process وهي في مجموعة من الـ interrupt

بدهم يصيروا (interrupt subroutine) اذا نفذت جزء منهم ما بتنفع

توقف هون اذا ما خلصت معالجة الـ interrupt

- كل الي قلناه حلها انه التوقف يكون بمكان آمن وصحيح

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

Dispatcher

* هو الذي اليمين له short term scheduler (إي هو بختار من الready ويودي running)

* هذا الحكي يلزمه context switch إن يتبعه عدة اجراءات:

① يوقف process قديمة ② يختار الجديدة

③ يحمل Reload process الجديدة

عمدا مت من اختطاف short term (خطوة 1، 3)

هاي من اختطاف ال dispatcher

* شريح ال context switch عن طريق:

① PCB نحطه بال cache حتى يصير له storing old values أسرع

و الـ Reloading أسرع هيك انت بتبرع الـ dispatcher من ال Short term

* ليش أسرع بـ short term لأنه يكون عندك خيارات أقل بال ready

Dispatch latency : كم أخذ ليوقف القديم ويحمل الجديد يشغله

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.

Mo Tu We Th Fr Sa Su Scheduling criteria (metrics) Date / /

* في factors أي بدك تفتح فيها واحنا نختار process

1) cpu utilization : معيار تقيم بدنه أي process بتختار عارف تبقي ال cpu شغالة (يزيد أفضل)

2) throughput : عدد ال process أي خلصوا تنفيذ خلال فترة زمنية محددة ، وهذا ما بدخله بالتقييم لأنه ال process ممكن تفوت تنفذ شوي وما تخلص أو process ممكن تنفذ كثير وبالأخير الناتج هو انهاك وحدة فقط (تستغرق فترة أطول وما تخلص tasks كثيرة) (يزيد أفضل)

3) Turnaround time : الوقت الزمني من بداية ال process لحد ما تنتهي أي Waiting time بنحسب ال Turnaround فإذا انتظرت كثير عند ال Pacher برجع سيئ (يقل)

4) waiting time : كم انتظرت بال ready (waiting state) لا يحسب (يقل)

5) response time : الوقت الزمني لأول مرة بلبث ال process (from creation time to first execution time) أنا تنفذ أول ما أنشأت الحفظة بدء تنفيذها (يقل)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Algorithem (1)

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su First-come First served (FCFS) Date / /

Process	Burst Time (cpu)
P1	24
P2	3
P3	3

* مثال ٣ (Process) موجودين بال ready queue كل واحد معروف كم وقته على الـ cpu.

* بـ (FCFS) أول واحد بيقرب على الـ short term الـ queue اللي بيختاره اسمه "x"

* بناء على الـ arrival time (وقت وصول كل وحدة) الـ P1 (id) يدل على ترتيب الدخول ولكن اذا في arrival time يصبح هو الأساس وليس الـ id.



Gantt Chart هاي الرسمة اسمها

* بما انه P1 أول الواصلين رح نشتغل فيها 24 time unit وخلالها الـ cpu لحدة ما تخلص.

* P2,P3 رح يفوتوا ويكونوا ready وينتظروا إلى P1 تخلص.

* بعد ما رح يفوت P2 لحدة ما الـ P3 تخلص الدور.

* حسب الـ utilization % 100 لأنه من الثانية ٥ - ٥٥ مشغال وهذا نسبيًا غير منطقي.

* طبعًا احنا ما بنعرف كم الـ process بيضل وقت عالـ cpu ولكن الأرقام محفوظة بستديو.

* الـ throughput = خلصنا ٣ خلال ٣٥ ثانية (بنفترض نعرف اذا منيح أو لا)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su Date / /

	response time	waiting	turnaround
P1	وصلت وبلشنا فيها عند 0	0	wait + execution 0 + 24 = 24
P2	وصلت عند 0 وبلشنا فيها عند 24	24	24 + 3 = 27
P3	وصلت عند 0 وبلشنا فيها عند 27	27	27 + 3 = 30
		avg = 0+24+27 / 3	avg = 24+27+30 / 3

ضروري عشان اذا حفت واحد منهم ممكن نقيس معدل خطأ

* اذا الـ process تنفذ مرة واحدة يكون الـ response نفس الـ waiting
اما اذا بتفت وبتطلع أكثر من مرة ممكن يختلفوا

* مثال على الـ scheduling اذا كان preemptive او nonpreemptive؟
nonpreemptive الـ process دخلت وخلصت بدون ما حدا يقاطعها
بالتالي هي less complex وسهلة

* FCFS بالذكاء غير مستخدمة بالـ OS لانه الـ Bad performance in termes of waiting time

* مثال افترضنا مجرد (single cpu)



Context switch الـ small gap هي بكون

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

* عيب مستخدمة لسبب التاكي : (اختلاف ترتيب وصول الـ process)

		waiting
P_2	3	0
P_3	3	3
P_1	24	6



$avg = \frac{0+3+6}{3} = 3$

مقارنة بالترتيب السابق هناك فارق كبير مع انه نفس العمليات

* الـ execution time لعملية الـ Algo يكون أفضل لو بالصفة الـ process القصار اجو بالاول . تقتدي الصفة فذلك متى منيحة الحالة الاسوء لو القصار اجو بالاخر

* 1- Convoy effect : cpu bound , i/o bound

cpu bound ↓ P_1

i/o bound ↓ P_2 P_3

طويلة ادته تركيزي على الـ cpu

بدته تركيزهم على الـ i/o بالتاكي وقتهم قصيرة الـ cpu

* بالتاكي i/o bound او قصار يجيب بالبداية

جيب بالاخر الـ cpu-bound

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. الادشين

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date 4 / 8 / 2025

Shortest Job First (SJF)

* لو كان الـ Algo اختيار مين بنخدمه الأول ؟ الـ shortest
* هاي الـ Algo بتقلك مابهمني مين وصلوا للسيبو بس أخدم الأقصر بالبداية.

- اذا عملت هذا الـ action ايش بتكون حسبة الـ Waiting time للعمليات الصغيرة بالأول اللي طارح بيتنوا كتير واذا قل الـ Waiting time بـ تقل الـ turn around

- لذلك تصنيف الـ Algo optimal in terms of waiting time, and turn around

- بالتالي هاي الـ Algo ما بتتطلع على الـ response time ، مشمعم مين بلش اعمل اشي ما بقول كتير

process	arrival time	Burst time (cpu)
P_1	0	6
P_2	2	8
P_3	4	7
P_4	5	3

* بكي عم P2 بعين P1 بـ تنفذ 2 unit فقط لحد ما توصل P2 وساعتها بتقارن مين اقصر من مين (preemptive)

لا لاحظ هذا العدد بعين الاعتبار لما نيجي نعمل Schudling ativie عند P_1 فقط

بالتالي الـ Schudulen ماعنده خيارات واح يتم تنفيذها لحد ما تخلص وحدة ثانية

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

* لكن لنتبسها رح نفترض كل الـ process وصلوا عند time=0

وبدك تختار بينهم الأقصر وهو P4 = 3

SJF Scheduling chart



* non-preemptive لكل مرة اختار الأقصر (حتى لما تخلص)

* بالنسبة لـ waiting time وكان general ← consept يكون الـ process لو كانت موجودة أكتر من مرة بدك تقيس الانتظار في كل مرة

مثلاً:



waiting=0 + waiting=21 = 21

ليش 21؟

لأنه P4 أول مرة خلصت عند 3

وتاني مرة بلشت عند 24

24-3=21 بالتالي الانتظار

	waiting
P4	0
P1	3
P3	9
P4	16

$Avg = \frac{0+3+9+16}{4} = 7$

* حتى تكون الـ process موجودة بالذاكرة حتى معنا preemptive

لأنه بتجي تاركة قبل ما يخلص

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

* كيف نعرف وقت الـ cpu burst ؟

① اما الأرقام عن الأمثلة فقط وليس حقيقة

② أو عملية run deterministic Algo بتقدر الوقت التي تحتاجه الـ process حقيقياً سنرى بنظرة أعلى هو نادر نحدد (determining length of next cpu burst)

تنبأ بالقادم بالاعتماد على السابق

* هل نقدر نتوقع أول process كم بدها ؟ لا، لانه ما في داتا قديمة

* معادلة الـ prediction ← $\tau_{n+1} = \alpha t_n + (1-\alpha)\tau_n$

τ_{n+1} ← next period

t_n = real value ← على الأغلب ما بكون تماماً نفس توقعنا

τ_n = توقعنا السابق ← ممكن ولا تكون صح

α = كم بتحب تعطي لكل من t , τ (نسبة التأثر)

لو $\alpha = 50$ ← لتوقع الحقيقي

$(\alpha-1) = 50$ ← التوقع السابق

$\alpha = 30$ ← الحقيقي

$(\alpha-1) = 70$ ← توقع سابق

* لو $\alpha = 1$ اذاً التوقع للقادم $\tau_{n+1} = 1(t_n) + (1-1)\tau_n$ = real value

وهو غير منطقي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /



cpu burst (ti)	6	4	6	4	13	13	13	...
guess (τi)	10	8	6	6	5	9	11	12 ...

t القيمة الصح

τ القيمة اعتوقعة

عند 0 توقعنا يكون 10 ولكن لما شغلناه طلع أخذ 6 بالتالي ماكان التوقع صح وبينهم error factor = 4

ولكن لاحظ مع مرور الوقت

القيم اعتوقعة تقترب من القيم الحقيقية

$\alpha = 50\%$: جرب على المعادلة

$\alpha t_n + (1-\alpha)\tau_n$

$0.5 \times 6 + (0.5) \times 10$

$a t_0 = 3 + 5 = 8$

$a t_1 = 0.5 \times 4 + 0.5 \times 8 = 6$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

Preemptive shortest-remaining time first :

Process	Arrival time	Burst time
P_1	0	8
P_2	1	4
P_3	2	9
P_4	3	5

* بدنا نتأكد: ① مين واصل ② ومين الاصلين نختار الأقصر

بالتالي من الـ process-4 عند time 0 مين كان واصل؟ P_1



Gantt chart

* صار بدها P_1 كل الوقت رح تنفذها لحتى وصل process ثانية

اذا خفنا انها أقصر رح نقاطع P_1 و نخلها مكانها

بما انه $P_2 = 4$ أقصر من P_1 رح نوقف P_1 و تصير 7 لانها تنفذت

1 time unit

* اثناء عل P_2 وصلت P_3 وبكون لسا أقل من P_2 ما بنوقف P_2

و أيضا وصلت P_4 و برضه أقل من P_2 لانه ما بنوقفها

$P_1 = 7$ ، $P_3 = 9$ $P_4 = 5$

أقصر

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

Waiting

P1 0 + (10-1) = 9

P2 0 ← ملناش مدة 1 وجوانا واصلة بعد 1

P3 15 ← واصلة عند 2 وبلشة عند 17

P4 2 ← بلشة عند 5 وكانت واصلة عند 3

$avg = \frac{9+0+15+2}{4} = \frac{26}{4} = 6.5$

Respons time (من استجابتها)

P1 0 ← وصلت عنده واستجابا عند 0

P2 0 ← وصلت عند 1 واستجابا عند 1

P3 15 ← وصلت عند 2 واستجابا عند 17

P4 2 ← وصلت عند 3 واستجابا عند 5

* Priority Scheduling:

* بيرجع رقم بعكس الأولوية وكل ما قل الرقم كلما زادت الأولوية وبناءً عليه بنعمل preemptive أو nonpreemptive

تابع ←

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su Date / /

Process	Burst time	priority
P_1	10	3
P_2	1	1
P_3	2	4
P_4	1	5
P_5	5	2

كلهم وصلوا عند وقت 0 بفارق زمني لا يتكرر بل كلية الترتيب

أعلى أولوية ←

عشان أقل رقم

←



Gantt Chart

preemptive في process مرة لكل Waiting time لا

Process	Waiting time
P_1	6
P_2	0
P_3	16
P_4	18
P_5	1

$$avg = \frac{6+0+16+18+1}{5} = 8.2$$

← هذا الوقت ممكن يعمل starvation ؛

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

مجاعة

* اسمه يعني Starvation : افرض انك حيث تعطي P1 الاولوية 300 والـ system كل شوي يدخل عليه process جديدة والاولوية دائما أكبر P6=20 ، P7=10 ... (كل ما كبر الرقم كل ما قلت الأولوية) وهاي الـ process : 300 مت رح يجي دورها بالتنفيذ؟ متأخر كثير أو يمكن ما يجي أصلاً" بالتالي هو (event not happend)

الحل : كل 10 ثواني قلل الرقم بـ 5 بعد فترة زمنية رح تقل الأولوية مع تنقيص الرقم وبالتالي رح يجيها دور بالتنفيذ

Aging : تزداد الأولوية مع طرح الرقم

Round Robin (RR) Algorithem :

هاي تجيب عن سؤال ليش الـ process ممكن توقف لوحدها بدون سابق إنذار interrupt أو I/O request أو child

* بقلك حتى timer وما بعني الـ process كم بدها، رح أعطيت تنفيذ الـ process بالترتيب، ورح أعطي كل وحدة 2 ثانية بكل دورة إذا خلصت P كان بها ما خلصت عادي بتركها وبروح على اللي بعدها وتعتبر هاي الـ Algo الأكثر عدالة لأنها بعطي منها (Starvation) ما بوجد مصير لا اختيار سوى العدالة وتستند على اختيار الـ Timer (Time Quantum)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /

Process	Burst time
P1	24
P2	3
P3	3

time Quantum = 4

↓

الحد الأكبر لـ CPU

في طيه لـ process

(يعني كل واحد أقل من اللي قدامه)



	Waiting time
P1	0 + (10-4) = 6
P2	4
P3	7

Algo لـ critical point لـ

time هو اختيار الـ Quantum

* تحتاج لـ دختار الـ ← مثلاً 50

بصير زي مبدأ FCFS أي بوصلوا بنجمة



* تحتاج لـ اختيار 1 (كتير قليل) ؛ رايحة تقلب process الناكي بزيد الـ context switch وبدي اعرضها لـ CPU

* n- process , timer q

each process CPU time = $\frac{1}{n}$ (max waiting time = (n-1)q

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. التمرين

Date 5 / 8 / 2025

* مثال 23 : لدينا عندنا 4 process بالترتيب حسب الـ arrival time

process	time
P_1	6
P_2	3
P_3	1
P_4	7

Time quantum = 6



Turnaround = متى خلصت - متى وصلت

P_1	6-0	= 6
P_2	9	
P_3	10	
P_4	17	

$\frac{6+9+10+17}{4} = 10.5$

وهي عكس الشكل، زي بعضها

* من الشكل نلاحظ أنه خيارات الـ Quantum هو إما 6 أو 7 لأنه بعطيني أقل turnaround أما لو خيارات 5 لأنه بعطيني أكبر

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

مميزات كل Algo :

① FCFS : الـ response time لأول وحدة بتوصل بكون قليل

② SJF : بختار الأقصر بالبداية بالتالي بقلل الـ waiting time وبالتالي الـ turnaround time

③ Priority : الأولويتين أكل بتخلص بسرعة

④ Round Robin : كامل بين كل الـ process لأنه بيعطي وقت معين لكل وحدة response time لكل بكون منيح بتوزيع الوقت

* عنده وحدة أحسن من التانين *

• لو كان عندك many process بدك تختار بين الخيار الأحسن ؟

hybrid model (اختلط بيلعب)

أول ← RR

وقت انتظار قصير ← SJF

* ممكن تصير الـ ready queue أكتر من وحدة ، بدك كل queue إلي أهم أكل أولوية ، حيختاروا من أول queue وأقل أولوية بتوزعوا على إلي تحت

* كل وحدة من الـ queues بطبق عليها Algo مختلف

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

ايش الخوارزمية	ايش العادي	
① إني جاب خلصت برمجة ولا لسه ما خلصت برمجة	① high complexity	لازم نحط timer مجرد ما يخلص نطرح منا الوقت حتى نرفع الأولوية وهذا كله
	② starvation يعني العمليات أولويتها قليلة	

انتبه Feedback انتبه ترفع الأولوية وتنقل الـ process من queue إلى queue إلى تحت لما queue إلى فوق

* ترتيب Multilevel بحد ذاتي ممكن نستخدم:

① Foreground queue	② Background queue
الأولوية أعلى، جاهزة عليها preemptive، Round Robin	الأولوية أقل، جاهزة عليها non preemptive، FCFS

* لو بدك تشغل الـ scheduling الكلية لازم ترفع 80٪ للأول

↓ min response time

و 20٪ للثانية ↓ guarantee of arrival time

بينعمل لازم نضمن ما يصير starvation

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

3-ready queues ; 27 عندي

4-process عندك فرضت

8 time unite وذي هيناكل وحدة

في جزء منهم اخ دخلها

وفي جزء كانت الـ BurstTime

أعلى من 8 لذلك رح

تنزل على الـ queue الثانية

وبتعطيها 16 timeunit

في جزء رح دخلها وفي جزء

لساوقته أكبر وماخلص بالتالي

بروح على آخر queue



فاي الـ queue إي

لفوت عليها لازم تخلصه

لانها تبعتلي اد ما بدها الوقت إي برضا

بدها cpu

* هون نفترضا وجود single cpu لكل الـ Algo

Thread scheduling :

threads تنقسم حسب اذا بدك : Kernel, user



الـ threads إي جوا تتنافس

كتير تاخد Kernel (تنافس على مستوى

Process Contention (process اد

بتنافسوا على الـ cpu

System, resources Contention

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

صح ، خطأ :

1) User libirary thread the type of compulsion is process compulsion : T

• انت كمجموعة الخيوط إلي بتقدر تتحكم فيه هو : process contention

• أما الـ system contention جوه الـ os بالتالي صعبة أتحكم فيه

• ليش في تنافس ؟ لأنه عدد الـ thread أكبر بكثير من عدد الـ resource

Pthread library : تتحمل جهد الـ creation ، تمشي الـ thread ازاي توقيتها وفي خارج نقدر نعمل scheduling

كود بدي يه : Pthread_t tid [Num Thread]

↳ creat array of threads (5) ومش اكيد تعرف انهم واحد ... tid0, tid1, tid2 ... وكلهم (userlevel)

Pthread_attr_t attr;

Pthread_attr_init (&attr); ← default attributes في ما عدا المساحة mem

(#of reg , PC)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

if(pthread_attr_getscope(&attr, &scope) != 0) → اذا رجعت 0 معناته كله تمام اما اذا رجعت غير الصفر يكون في مشكلة من هاي الـ thread ناحية scope الـ scheduling الـ

Process Contention — System Contention

```
if (scope == pthread_scope_process)
    printf ...
else if (scope == pthread_scope_system)
    printf ...
```

process contention user level

System Contention Kernel level

* لسيتم بترجع هاي العملية و بطبعها ؟ انه اذا كانت kernel في مجال نقل حالتها زي (اذا كانت user او حولتها لـ user) ع بقدر أدل عليها

تكملة الكود عليه اذ ؛ في تبديل

Pthread_attr_setscope(&attr, Pthread_scope_system)

↑ set

let this thread to be Kernel و اي بعملها scheduling عادي /

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

• حسب معالم الكود احنا حطينا في ready queue 5 ؟

وعشان ده for(i=0; i<Num_thread; i++)
الـ thread الأصلية
إني عملت الـ 5
:
:

معمول برنة لدالة pthread_join(tid[i], NULL) ؛ ←

tid[0]
tid[1]
tid[2]
tid[3]
tid[4]
| Parent
مارح يجرد
لحتى الـ
5 يوم للوا

Parent خلصها ع
يصير كل thread
termination

(لداخل الـ Forloop)

* Multiple-Processor Scheduling : كنا نفرض في وجود cpu
واحد ، طيب اذا اما كانوا

① Homogeneous : واحد ممكن يكونوا كلهم كتالي (cpu من نفس النوع)

② Asymmetric : لما حد يعمل task معينة التانيين ما بيعرفوا
بعملوها زي كومبيو)

③ Symmetric : منهج النوع الأول (أكتر من cpu من نفس النوع)
multiprocessor

بتقدر تخلي الـ P ما يشتغل غير على cpu 1 لكن ②
وهذا اسمه affinity
وممكن اعتمد انا كنوا الـ cpu نفس بعضهم
تقدر هذا الاسم)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. الاربعاء
Date 6 / 8 /2025

affinity
- soft : انه عملية الـ process إحنا نوزع على cpu معين وبكن ما يتقدر تجبر النظام
- hard : انه عملية الـ process لازم توزع على cpu معين

** migration (الهجرة) : طريقة حل مشكلة وجود جميع الـ process على cpu واحد والباقي فاضي

الحلول :

1. load balancing : تقسيم الـ process على الـ cpu-s
2. push migration : انك تودي الـ process من اي cpu كثير لـ cpu قليل (الحمل الزايد بروح)
3. pull migration : سحب الـ process من مكان اعلى للمكان الفاضي واي بعجلة عداد الـ cpu الفاضي

طول اي كنا عنا لا يطبقوا اذا كان عندك cpu-1

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.

Mo Tu We Th Fr Sa Su Real time cpu scheduling Date / /

* الـ process اللي لازم تنتهي معاها وقت لازم تخلص فيه وبالتالي اذا فاتت ممكن نقتل الـ Kill لنفسها لانها no longer needed (dead time) من لازم تخلص

* تدخل اكو فرق زي: الامتحان مدته ساعة ، انت خلصت بمساعة او ١٤ دقيقة لاقيتك شغلك

* مثلاً Burst time = 30 و dead line = 40 يعني كان لازم يخلص بـ 40 اذا خلص بعد 40 يعتبر unsuccessful وما نعدها من ضمن اللي خلصوا

*after the dead line finshed, the process is not include in throughput.

أنواع الـ Real time :

① Soft : لو خلصت بعد الوقت المطلوب بروح من مشكلة (التأخير مسموح قليلاً)

② Hard : لازم تخلص عن الوقت بالزبط (التأخير غير مسموح) بشرط load أكبر شي اكره

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

نوعين من الـ delay بأنواع الـ real time :

① أي شغل من مواضيع الـ execution بيحط الـ process كل اعمال
أي نوع من أنواع التأخير ممكن يظهر ما لحقت تخلص
زي الـ interrupt delay

② Dispatch latency : وقت جزئي من الـ context switch الازم لكل
عشان الـ latency يلحقوا يخلصوا real time processes تقل



نتيجة الـ interrupt ② بيير
٣ أشياء لحد ما يرجع
تكمل شغلي الـ process
① تحديد نوع الـ task الفرعي
عشان تعرف نوع الـ action اللي
توخده
② context switch
بوقف القديم ويخزن النواتج
ومكان ما وصلنا بالتنفيذ
③ interrupt service routine ISR

نفذ الـ task
الفرعي بيخلي interrupt
delay ٣ كلهم
يرجع ينفذ T ، مع كل هذا التدخل هل
لسه T قادرة انها تخلص قبل الـ deadline

صدول الـ ٣ سيطحم الـ interrupt

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* الـ OS ممكن يكون ذكي وياخد الـ interrupt اذا شاف انه الـ process قرب الـ deadline اللي واخده وبعدين يرجع يعالج الـ interrupt

* الـ real time process في 3 scheduling Algorithms بتعالج الـ

1. Priority based scheduling
2. Rate Montonic scheduling
3. earliest deadline first scheduling

1. Priority based scheduling

* رقم الأولوية يكون أكبر للـ process اللي تحتاج الـ cpu أكثر

* Period P = الوقت اللي بعض الـ process بتكرر زي ماهو (كل كم بتكرر)

* d = deadline الوقت المفروض الـ process ماتتجاوزه

* Burst / execution time = t

* كم بتحتاج الـ cpu هل بتردي ذ تقيل وبتبلك cpu bound ذ i/o bound

cpu bound ↓ بتاخد الـ cpu فترة طويلة بعدين بتخلص

i/o bound ↓ بتحتاج الـ cpu كتير لانها بترفق كلام توي تتردد كتير

* لازم تكون $0 \le t \le d \le P$

الـ deadline لازم $t \le d$ مدة خلصه الـ

وشغله والسلام

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su Ch5: Process Synchronization / /

* Process synchronization هي حل لمشكلة بتصير بالكود عنوانها Data inconsistency

* بالـ OS الـ Resources المشتركة (الـ HW) كل المكونات اللي Shared بين كل الـ Processes وعليها اي شركة بتحاي في منافسة على الـ resources .

* بالتالي عدد كبير من الـ processes بتنافسوا على memory وحدة مثلاً او على ملفات معينة او على i/o devices او reg بالتالي عملية التنافس اذا لم تتم بشكل صحيح رح تؤدي لمشكلة اسمها Data inconsistency

مثال: لو افترضنا عندك 2-processes او اكتر بتنافسوا اسمها بكتبوا معلومة على الـ memory في location الـ memory لنفس العنوان الـ address اللي هو [10] وفي الـ 2-processes بدهم يتنافسوا على امكانية انه يكتبوا عليه، الفكرة اي رح تكون موجودة بالاخر يمكن عالشاشة منظفوه)

* مثال: التسلسل على قيمة وهنا الـ counter مثلاً بيخلي اكتر من 2-processes ممكن بالغلط يعطيك نتائج غير صحيح لو كانت العملية محكومة بـ (Race condition)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

* لو تنافس أكثر من Process على الـ resources (وهو أمر مؤكد) اي يصير في Race condition يعني الناتج النهائي اي يعتمد على الـ process الأسرع

- اذا كانت النتيجة النهائية منطقية بعد حدوث الـ Race condition بالتالي ماكو مشاكل

- اذا كانت النتيجة غير منطقية معناتها صار عندنا Data inconsistancy (يعني انه النتيجة النهائية بعدل انه العمليات تمت بشكل صحيح)

* الحل هاي اي مشكلة بتكون عن طريق الـ Process synchronization

وكلمة synchronize الـ computer to arrange the events لها يعني ماتترك اعتباطية وايكي بس بشكل منظم الـ programs والـ OS لحتى يلفوا على اعتباطية مؤقتاً عن طريق اعطاء مبدأ الـ process الي راح تنفذ اولاً وبعدين ثانية وهاي يتم الغاء الـ Data inconsistency

* لحالة Rearang يعني بنفس الوقت 2-processes يتنافسوا على نفس الـ resource بنفس الوقت

* اي سبب مشكلة الـ Data inconsisteney ؟

① عدد الـ resources أقل من عدد الـ Processes ، ممكن تزيد عدد الـ resources وهو حل مؤقت

② انه الـ OS ممكن يشتغل بـ Preemption mode (تدخل في process واحدة تبقى بالـ memory وتروح توقفها بالتالي الداتا اكسترنال بالة مفعوجة لان غير مكتوبة وبالتالي غير صحيح)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

* حلول مشكلة رقم (2) (عدم الانتظار) هو يمثل بـ nonpreemptive mode وهو

طريقة من كفاءة اد كه وسن كفاءة ال utilization

بالتالي هذا الحل أصعب من حل مشكلة ال synchronization ثانية

* الكلين السابقين غير منطقيين لذلك الحل الصحيح نستخدم هو

Process Synchronization واحد ال Race condition

* أي كود بنستخدمه بهذا الشكل بروح يحوي على مكونين

do {

entry section (المستخدم كم حجة)

critical section (خطر) (1) (resource) كود يتم فيه التعديل على متغير

exit section مشترك واحد critical

remainder section (2) (خطر) لانه معتمد يتم

} while (true); التعديل من أكثر من

Process التعديل ممكن

يكون كتابة على ملف أو

memory أو key

أو تغير (HW) status

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

لذلك لازم نغلف الـ critical section بحماية حتى نمنع الـ 2 processes
يعدلوا على المتغير المشترك مع بعض لذلك دايمًا هو محصور ببوابة دخول
(entery) وبوابة خروج (exit)

* الـ remainder section هي الجزء الذي critical هو كود ولكن لا يحتوي على أي عملية تعديل لمتغير مشترك لذلك ممكن يكون جزء كبير.

مثال: لدينا 2 processes بدهم يحددوا (Print out) جملة مثلاً على الشاشة
الاثنين معًا الفيزة بنفس اللحظة على الشاشة لا يمكن يتوقع
أيهم راح يطبع، ممكن طلع الثنين مع بعض، ممكن طلع الثنين خلط
معناته في حدة
سبقت الثانية
لو عكس فرضنا
طلعت متداخلة
* إذاً بالتالي الـ 2 processes بنطلب عليهم
ممكن يطرق على
مفهوم الـ critical section
الـ output

* أوامر القراءة هي (remainder) لذلك يمكن تطبيقها in parallel
* بما أن أوامر الكتابة (critical section) يجب كلها دائم تطبيقها in parallel

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

inserial ← criticalsechion الدرج يضمن تنفيذ entry sechion

كيف ؟؟

لنفرض وجود اكثر من process حاولوا يوصلوا الـ critical sechion بنفس الوقت و entry sechion لازم يحمي الـ critical عن طريق انه يسمح لـ process وحدة توصل لـ critical والباقي يستنوا (Block) (waiting) status حيلك تكون صار التنفيذ inserial .

* لين يجي (exit sechion) : عشان اي يستنوا برة اذا فلو بنفس الوقت راح يصير لهم starvation لانه ما بنفع تخليهم يستنوا بلا سبب . لذلك وظيفة الـ exit التأكد من انه اي يستنوا بره راح يجيهم دور بعد ما اي واحد الـ critical خلص .

* الـ (exit) بعطي اشعار لـ process اي يستنوا انه بدنا فحتار واحد منكم لانه اي واحد الـ critical خلص

* كود سلبي (9) هو standerd الحل وليس اكل نفسه entry انت راح تكتبه والـ exit انت راح تكتبه : الاجزاء اي اعبرمج راح تكتبها راح تتفتح من خلال ٣ معايير .

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Date / /

(1) Mutual Exclusion : يقيم ان entry section دعاي خاصية (single accesse)

بتحكم انها موجودة اذا ما في 2-processes وبأي حال من الاحوال

ما تقدر توصل ال critical section في اكتر من واحد

race condition

critical sections ال accesse

(2) Progress : في حال خلص احد ال process من ال critical

Px ← اعترض Px خلصت

Px Py Pz

لازم واحد منا اكيد يستنوا هو اكيد بده يدخل

مين اكيد راح يفوت next

* يعني ما يجب ان مين معتمة بال critical كمان انه تحدد

مين اكيد راح يفوت عن ال critical بعدين

(3) Bounded waiting : في حال انكتر اكتر من processes في محاولة

الوصول الى ال critical section زمن معين ، لازم هذا الزمن

بالاخر يخلص (يعني حتى الانتظار ما يكون لانهائي) .

يعني ما يقدر يستنى حتى يجي دورك ، طول الفترة متوقع

اعلم انها تكون محدودة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Date / /

* اذا عملنا هاي الاجراءات كلها بنضمن انه اي critical section تنفيذه serial حتى لو parallel ، ساعتها عالجهاز سيرفع الـ process لانه استنى لحتى الـ Race condition يعني ماني شايف حد بتسابق ويخربوا بعض

* دايماً كنا نستخدم الـ wait و الـ signal حتى نلحق على (الاسرع بسبق) واستخدامهم يضمن انه الكود يتنفذ بالترتيب الصحيح

Solutions

① Algorithm for process P_i

```
do {
while(turn == j);
critical section
turn = j;
remainder section
}while(true);
```

* حل يأخذ بعين الاعتبار وجود 2-processes فقط

* اي مشكلة فيه انه خاصية الـ progress غير متحققة فيه

* اكمل الي بحكي هذا الحل منيح هو بديله لهيك اتاكي ←

process synchronization هو *

لانه بتمكن بتخيل الـ process الموجودين حتى تفهم اكمل.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Peterson's Solution

Memo No. _____

Date / /

Pi	Pj
do {	do {
flag[i] = true;	flag[i] = true;
entry turn = j;	turn = i;
while(flag[j] && turn == j);	while(flag[i] && turn == i);
}	}
critical section.	critical section
flag[i] = false; exit	flag[j] = false;
remainder section	remaindersection
} while(true);	} while(true);

* الكود هنا يقدم في حال وجود 2-processes only

* الكود هي فوت شغال بطريقة تمنع دخول اكثر من 2-process لـ critical في نفس اللحظة

* وهاي بصير اذا حاول اكثر من 2 يدخلوا بنفس الوقت

* يعني شغلنا Pi و Pj لنبلغ concurrently بحاول يدخلا لـ critical

* وهاي بصير اذا حاول اكثر من 2 يدخلوا لـ critical بنفس الوقت

Memo No.
Date / /

* توضيحات بتدفق الكود:

① حدي 2-Flag ← الأولى واحدة (i) خاص بـ Pi وقيمته boolean
والثاني واحد (j) خاص بـ Pj وبرضه boolean ← Flag[i] تتحكم بحالتين true أو false

• دائماً بالـ critical section بتلاحظ انها اتغيرات من boolean لانه حدي حالتين فقط true أو false يعني واحد بيخلي واحد يوقف (most suitable data type to use in critical)

② اذا كان Flag[i] مختلف عن Flag[j] معناته متهتم عن مشتركة أما بالنسبة لـ turn هي متغير مشترك (static variable)

③ أي process بتحاول تدخل لـ critical section بتعمل التالي:

- Pi مثلاً" عملت Flag[i]=true هاي الجملة معناها:

I am process[i] and I am interested interring the critical section

بالتالي هذا الـ Flag يعني عن الـ process مهمة تدخل الـ critical section

= بالتعديل الصفحة السابقة بتلاحظ Pi, Pj التنين true يعني both are interested

* اذا اتنين interested لا يعني الـ 2 امكانية الوصول على الـ critical

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* لا نبلش تنفيذ بكود Pi, Pj لنشوف اذا التشيرد وصلوا الـ critical بكون عايز الـ Alg عربية انتاجرة دقيقة حاجات وصول خروج الـ critical

Pi	Pj
turn = 0 ؛	turn = i ؛

* لا نلاحظ بالكود ص turn = i

فانقال مثلاً : Pi صح اني interested حتى انزل الـ critical بس حتى مشكلة بتقدر تعطي الدور لـ (j)

و Pj بتحكي صح اني مهتمة انزل الـ critical وبتقدر تعطي الدور لـ (i)

** الآن معنا تفكر بالتنفيذ مارح تكون متيقة الـ turn تنادي أو لـ بنفس الوقت

turn = i بعين الـ

- اذا process(i) سبقت process(j) لا بعبر التالي ؟-

Pi لا تحكيلي حلي الـ j=turn ورح تيجي تستنى من جملة الـ while

while (flag[j] && turn == j) ؛

لاحظ ان لا كود Pj لا تلاحظ قيمتها = turn

كود Pj لا تلاحظ قيمتها i=turn بالتالي i≠j ممتاز Pi لا تتخطى هذا الـ while وتوصل الـ critical

أما Pj : لحتوصل حاجة الـ while ؟؟ empty loop

while(flag[i] && turn == i) ؛

بما انه Pi سبقت سيكود الـ Pi لا Pi سبقت متيقة : i == i → true

يعني Pj لا تعلق داخل empty loop ولا

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /

جزء الـ while(flag[i] && turn == i) هاي الـ loop
Synchronization وبتعتبر من الـ Busy waiting أو spin lock
ومعناها انه الـ process مشغولة في انها تعمل وكأني لا تعمل شي empty loop

* إذا هل وقتها مستغل؟؟ لأ، بس هي Busy بتعمل تشيك كل شوي
وترجع تنوت على الـ empty loop تعمل وهكذا

* فائدة الـ while باختصار: تأخير الثاني لأن الأول استلم الدخول

* بالكود السابق لو كان الـ turn = j الـ Pi رح يوقف والـ Pj رح يدخل الـ critical

* لا توقف الكود كلها هو كل رح تحكي عنه

* This Alg shows clear implementation of Mutual execution، وكمان باقي الخصائص تحتاج إلى دراسة

= قلنا انه خاصية الـ Mutual تقاس من الـ entry section ارجع للكود
الجزء اللي صار عليه حربوق، كيف وقتها؟؟ لأنه بحي الـ critical section

* لو بقيت Pi داخل الـ critical، Pj بالـ Busy waiting رح يعرض لـ starvation
و Pj بالتالي الكل اعتمد على Pi ناحية الـ process synchronization بتجعل فعال
ولكن العمل الـ efficiency تعمل starvation

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

لذلك تكملة هذا الكود راح تكون بال exit section ، لما تخلص الـ Pi من تنفيذها سواء الأول أو الثاني هذا يعتمد على شرط الـ critical section وهو عدد الـ shared resource اللي بدهم access عليه ، راح تخلي الـ Pi الثانية انه I am done you can proceed

• هذا الـ Pi راح يكون عن طريق :

while(flag[j] && turn == j) حط اخطاها false

Pj لـ حاجز

خلي واحد منهم false

* لانه بالأساس عندنا واحد empty loop لازم الثاني true

* بالتالي بتخلي flag[i] = false هذا معناه Pi is no longer interested

وبنفس الوقت تكون Pj بتستنى عن شرط الـ while وبالتالي بتدخل الصح وبتطلع معلقة بال Busy waiting وبتوصل الـ critical

* ونبدأ بالبداية بحط flag[i] = flag[j] = false

* طريقة أخرى لتنفيذ الكود اعرفنا انه واحد صعب واثنين وتبلا عن طريقة الـ (flag)

* هذا الكود بحقق الـ mutual exclusion والـ progress والـ Bounded waiting

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* Is the previose Alg is a perfect solution ??

No,

① In OS you can not just have only Tow processes. الخوارزمية السابقة لا تصلح لعدد اكثر من 2-process ضعيفة جدًا وبالتالي الحرية عندي كتير processes

② If 2-processes tray to modify the (turn) in the same time

بالحالي كانه صار ال turn متغير مشترك وكانه حصة مشكلة ال Data inconsistency بالتالي خايبة Alg خربة الخفقة.

* هذا الطرح SW تمامًا فيش تدخل لـ HW ولا في مشكلة ال Race condition

* ع/ نشتغل لحل بـ ال HW Synchronization hardware:

ع/ يكون Atomic او (privilege inst) 2 or more HW instructions

* عادي ال instruction بتكون زي جزء من ال Assemply code بتوع cpu عبارة عن opcode مجموعة ال (ISA) instruction set arch.. اي بشغلوا ب cpu بالتالي ال HW instruction ممكن نسميها low level instruction

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

HW instrechim : instrechions directly related to HW and directly executed on HW without compiler بدون اي تحويل.

* ج: تعريف 2-instrechions من ضمن الـ SSA والهدف منها أعلى Synchronization.

طيب ليه ما عندنا اعتقدنا نوع تالت turn ؟؟

① كلها بدها low level ، لانه الـ low level بيوجد فيه Samples وهون مثلا (=) بالكود هاي high level بدنا تتحول لـ assembly ، واذا حدا منا ممكن يغير بقيمة x بين ما واذا أثناء التنفيذ تم مقاطعتها ← رح نرجع بـ data inconsistency

② هي الـ instrechim ليست Atomic : يعني non-interruptible executed serially ، يعني كانت أولوية الـ instrechim القادمة الجديدة لا يتم مقاطعة التنفيذ أبدًا وأيضًا هذه الـ instrechim ممنوع تتنفذ على 2-CPU بنفس الوقت ، لازم تنفذ وحدة بالـ HW

* إذًا الـ (Synchronization hardware) : معناه زودين low level instrechim - ممنوع تكون اذا بدأت التنفيذ وممنوع تنفذ بأكثر من نسخة في الـ computer كلها . لازم نسخة واحدة وواحدة فقط

-207-

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

2- Atomic instrechions :

① test-and-set ② compare-and-swap

* يعني ايه Atomic ؟؟

يعني عملية non-interruptible يعني عملية اشوفلك بني أخلص عني
متحقق وكانه ال OS شغال بـ non-preemptive mode ، بالتالي سبب حدوث
ال Data inconsistancy عندي

و تنفيذ خطوة واحدة فقط ، وهذا يعني وجود process واحدة شغالة

* وجود ال Atomic يلغي وجود ال Data inconsistancy وال Race Condition

* اذا جهازك فيه cpu واحد	وجود multiplal cpu's	وجود uniprocesser
مشكلة ال data inconsistancy	يعني احنا ليه وجود	بس متى حاول
تجي لما اللي ال interrupt	أكثر من process	disable ال interrupt ساعتها ممكن
يعني في (preemption)	شغالة بنفس الوقت	يصير preemption
	فهون حتى لو عملت	data inconsistancy تؤدي
	interrupt disable	
* اذا جهازك فيه أكثر من cpu	هو غير كافي لانه	
بتكون سبب ال data inconsistancy	لسا عندك أكثر من واحد	
لانه موجبين : جهة inPreemption	شغالة بنفس الوقت	

و وجود أكثر من process من جهة

ثانية بتحاول توصل ال critical

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* أي Atomic inst الكود تبعها من الداخل بحاول يعمل critical الـ lock

أي كود بيدخل في الجزئية اي بتعمل lock بندفعها قبل الـ critical في الـ entry والجزئية اي بتعمل unlock بندفعها بالـ exit section .

* تخيل كدك many process بحاولوا يدخلوا الـ Atomic الـ critical section بالتغيير بالـ entry كأنها بتسكر الباب ؛ بتفتح الباب لـ process واحدة وبتسكر الباب تاني بالتالي بتحل التنفيذ من الـ parallel إلى Serial

* Test-and-Set : **

boolean test-and-set (boolean * target)

{ بخزن فيه قيمة الـ lock ← * target قيمة الـ lock

boolean rv = * target ; (temperary value)

* target = TRUE ;

return rv ;

}

ماضي : 0
في : 1

افرض قيمة الـ lock = 0 واجت process محظوظة وباشرت التنفيذ

ورته الـ critical مفتوحة

① دخلت بـ 0 وبخزنها بالـ rv

② بترجع الـ old value وهي (0)

③ برجع تحط * lock = true

(وبالتالي عمرت الـ critical)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /

افترضنا انه الكود السابق وجود P_2 و P_3 لما P_2 يدخل بعدين لحد ما يخلص منه الـ critical وتغير قيمة الـ lock-target = 1 وتغير انه الـ critical is locked

فخارج بقيه يوصل الـ critical لحتى P_1 تحلها وتخلص وتخرج.

- كيف بنستخدم (test-and-set) : كل الكود السابق بدي احطه بالـ entry section

```
do {
    while (test-and-set (&lock))   ← entry
        ; /* do nothing */
        /* critical section */
    lock = false;
        /* remainder section */
} while (true);
```

① lock أول مرة الي بتكون = 0 لانه ما حدا دخل الـ critical لسا

② اذا حدا دخل رح تدخل الصفر وترجعلها as a return value وتغير قيمتها لواحد

* لو حطيت (;) داخل الـ while رح يكون خطأ رح تتخطى الـ empty loop وتروح الـ critical

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Date / /

* لو وقاطعة مباشرة اجا P2 و استدعى test-and-set اخ بلاقي قيمة
الـ lock وبالتالي تحقق شرط الـ while وبالتالي رجعت
بـ emptyloop ورجع يرجع يتأكد من شرط الـ while ويرجع يفوت بالـ loop

* test-and-set اشي تعمل ؟؟ بترجع القيمة القديمة للـ lock
وبتحاول تعلمها = 1

* الكود السابق يحقق الـ Mutual exclusion لانه بيضمن بالدخول يروح
على الـ critical وبس اللي براه

* لا توقف كل الشروط يعني Mutual exclusion ولكنه يحقق الـ progress و
Bounded waiting

* لعملية لما P1 تطلع ترجع ترجع الـ lock = 0 = False
وهذا يؤدي انه P2 مثلاً وهو معلق بين الـ emptyloop والـ
while تابع الـ while في أحد الدورات يطلع مرة اخرى False
فيخرج من الـ loop ويروح على الـ critical

من Progress : لانه إي حد P2 تفوت كان P1 لما طلع الـ lock = 0
و Bounded waiting : لانه وقت انتظار P2 كان وقت تنفيذ P1 ورجع دخل

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* حتى لو وصل P1, P2 مع بعضا حتى ال test-and-set
صار بكون في مشكلة لانه ال HW رح يمنع هدول ال 2-process
يعمل test-and-set بنفس الوقت ، رح يعمل واحد بوقف التاني

* لانه التنين مسموح ينفذوا مع بعضا رح تختفي خاصية ال Mutual exclusion
لانه التنين رح يشوفوا ال lock=0 والتنين رح يدخلوا كمان ال critical

* Compare-and-swap نفس ال inst السابقة
وكمان اوسع وبتشبه
اكثر اشي ال Counting Semaphor

```
int Compare-and-swap(int *value, int expected, int new value)
{   int temp = *value;
    if (*value == expected)
        *value = new-value;
    return temp;
}
```

رح نقارن هدول مع بعضا اذا متساويين حيغير ال value لل new value

تخزين في متغير وهي رح تكون ال return value

* تغيير قيمة ال value لن يؤثر هي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

القيمة ابتدائيا دائما = 0 يعني unlocked

```
do {
while (compare-and-swap(&lock, 0, 1) != 0)
        /* do nothing */;
        critical section
    lock = 0;
        remainder section
} while (true);
```

P1 P2

* تدخل وخروج 2-process بنفس اللحظة عند الـ while
وهيا انها Atomic ، تنفذ من قبل process واحدة فقط

* لنفرض تم اختيار P2 لاستكمال التنفيذ ، P1 ، تنتظر

① قيمة الـ lock=0 في البداية وهي القيمة الراجعة الـ calling الـ comparand swap (&lock, 0, 1)

0=0 ✓ صارت	اذا قارن هترجع اذا متساوية ، اذا لا
lock = 1 ل	قيمة الـ lock بالرقم الثاني

قبل هذا الحكي ، تقارن
0 != 0 خطأ لذلك ، تتخطى الـ loop وتروح على الـ critical ، P1 معلقة داخل الـ loop لانه P2 وصلت الـ critical

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.

Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

2/ تضل Pi معلقة داخل الـ loop لحد ما يرجع الـ lock = 0

* يرجع = 0 لما P2 تخلص شغل ، يرجع فتحقق هذا الشرط كمان مرة

بجاي الـ Alg في Mutual exclusion و في Progress و Bounded waiting

Alg سلايد 22 :

do {

waiting[i] = true ;

;

* كمان تنفع أي Alg لازم تحدد الـ critical

لازم تفرق بين الـ entry و الـ exit

* جميع الأشياء ما بين الـ critical هي الـ entry و البدن منه ، انه يخلي one process only تتعمل الـ critical و الباقي يحلقوا داخل حلقة while و هي Busy waiting أو spen lock

لاحظ الـ critical section محطوطة بين /* */ و كمان as pseudo code يعني من بين أي جواته ويكتب براحتك بس بتعدل على shared variable

* ما بعد الـ critical و لحد ما تخلص كلمة remainder هذا جزء الـ exit و الهدف من هذا الجزء البدء عن أحد الـ process إنه تعمل entry تاني

عشان تمنع starvation تجنبًا لحدوث

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

* لو شلنا الـ entry section الترتيب بتكون ؟ يفقد الـ critical الحماية ويبطل فيmutual exclusion

* واذا شلنا الـ exit section ؟؟ بصير فيstarvation وباقي معلقين جوة بس يضلو معلقين للابد

* عشان نقدر أي حل لازم نقدر على عدد n process مش 2 process فقط * وكمان نقدر نضمن انه إي بتقرأه كود حل مشكلة لازم يكون فيcritical section ولازم entry , exit , remainder

* كود سهل جدا ؛ لو بدك تعرف اكثر شغال اكثر أي process تطلع waiting away الـ index إي بكونا variable

= الـ waiting away إي هون اسمها بدنه أي process مثل ما بتعمل الـ critical section بتوقف وبتستنى دورها لما تخلص وتنبه هي انك انت اللي جاهز عشان تكمل أما اذا كان شغول بس تنتظر

* الـ default الـ process اللي بدها تنتظر : waiting[i] = true ;

logical meaning : process i wish to enter critical section هي هي معلش لسه critical section ولكنها دخلت على اعتبار عليه

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su Date / /

* بما انه الـ process قاعدة بتعمل initialization لـ Key = true ؛ Key = true

القيمة ؛ true معناه بالأساس كانت false

not shared between processes

Waiting

Key

كل دورة الـ Key, Waiting بترجع false لتعليم أي process جديدة رح يكونوا خاهم فيها

= بما انه الـ Flags = true معناه

process (i) معناها بتزعل critical

while (waiting[i] && key) ← لاحظ انضم الشرطين

لانك تحقق اشي معناه رح تنزل عالجملة True

key = test-and-set (&lock) ؛ أي بعدها وتعدت

lock بالبداية بتكون قيمة lock لم يرتاح فيه الـ lock القديمة

صفر أو false (قبل ما يبدأوا وترجعها دتقدل عليها وتصير (1)

كل الـ process) بالتالي أصبحت الـ 3 عمليات كالتالي:

① waiting = true

② key = true

③ lock = true بعدها خيرناه من صفر

* رح تضل تكرر الـ loop لحد ما ترجع بقيمة false عشان تطلع لبرا

كان هنالك true and true ← waiting and key لانه كانا راجعين true

وتنزلنا على الـ next statment

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

* الحل لـ مشكلة ثانية :

waiting[i] لسابقا true

key = false لانه اخذ القيمة القديمة لـ lock إذا كانت (0) وبعدين

عدل القيمة بعدما اخذها

while وبناءى ذلك اذ loop انتهت لانه شرط الـ false صار true

اصبح false (نفس key) while(waiting[i] انتهت الـ loop

true false

waiting[i] = false ؛ تقفز لعملية إلى بعدها

* Pi كانت معلقة ودخلت بالدور وبالتالي

حالتي طلع انتظار، لعملية صارت false

* لو سألنا ما هي احتمالية خروج بهير ؟؟ بتكون الـ Pi وصلت لـ critical

ولما حالتي انتظار فبالجبر في contradiction بيخ اعني وإي وصل

عكس ارض الواقع

* عند هذا السؤال ؛ give the statues about the hole system

① الـ waiting هي array فتحوي

هي Pi , Pj , Pk وحالتهم كالتالي :

false (زجج) true true

بالدور

القيمة الجديدة

② قيمة الـ lock = 1 (يعني Pi خيرها عنده إي واحد)

③ كل Key هي process

Key(k) , Key(j) , Key(i)

1 1 0 ← القيمة القديمة لـ

Key = lock

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date / /

* هل يوجد mutual exclusion ؟؟ يوجد لانه احداث تنفذ Pi رح تعلق لحتى يتحول الـ lock = 0

* بتحول الـ lock = 0 لحتى الـ Pi تخلص من الـ critical بالتالي exit ضروري يكون موجود lock = false

* Pi رح تظل تنفذ لحدة زمنية محددة ، رح تخلص بعد ما تخلص إلى الـ بصير :

① تحكم Pj و Pk انه حدا خلصت وبدهم حدا يكون يفوت بالـ critical section وينفي الـ Busy waiting (شغلة الـ CPU باجي عالفاضي)

② اختيار البديل يكون بالترتيب : j = (i+1) % n (عشان بعد ما الاخيرة تخلص تنادي الاولى) ← circular

while ((j != i) && !waiting[j])

↓ معناتها تروح على process اخرى لانه ممكن i = j بسبب الـ mod

↓ اذا حقيقيا رح يفل شرط الـ while بالتالي يعلق

↳ waiting لحتى رح يختار لانه interested يكون true يكون

* بال while إذا صح ما حقيقيا (!) رح يعلق فوق حقيقيات رح يفل شرط الـ while خطأ ويكمل

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* بالتالي مواصفات الـ (P) إلي رح نقدر الـ while الثانية :-

① turn == ؛ الدور واصل لعندها

② waiting = true

* اذا حد دورها جاي تمشيها واذا waiting = false فهي أصلاً "not interested"

عم الـ next process إلي وصل دورها ← j = (j+1) mod n

if (j == i)

lock = false ; ← بهاي بتلغي الـ process مين إلي كان أصلاً داخل الـ critical ؟ Pi

اذا هي فعلاً إلي داخل كان الـ critical الـ lock = false

* بس يصير الـ lock = false حر النتيجة؟ الـ key تبع أحد (P) رح يصير false ، وبالتالي رح تنتقي الـ loop ورح تدخل (P) جديدة

(P) الجديدة من اللي طلبت تنتظر رح يصير الـ wait الي false

هالحالة مثلاً ← waiting[j] = false ; ← موجود لتقليل الـ Key الـ (P) إلي دخلت

يلاقوني Pi أنه "

* الـ progress موجود لأنه إذا طلع بعض خيوه ، فوين Pi لما طلعت دخلت خيوط وهو Pi . بالتالي إلي صار الـ Pi هو واحد من الـ team الموجودين

* الـ Bounded Waiting موجود لأنه دقت انتظارهم يعادل وقت تنفيذ الـ process بالنظام أو لحد ما الـ lock يرجع (0)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

* الكود السابق كان سليم 22 صح انه حقق الاهداف الـ 3 ولكن عليه الملاحظات التالية:-

① complex

② الـ test-and-set هاي تكون مدعومة بالـ HW فاذا شريحة جهاز وهاي الـ inst من مدعومة بالـ assembly بتقدر بالتالي رح تتعطل اكل

وهاي الحلة قد تعمل بالـ pthread بالتالي اذا هاي الحلة عم شغالة رح يبطل هذا الكود حل مقترح

* هذا كله تمهيدات للحل الحقيقي اللي رح نستخدمه:

* Mutex Locks (semaphore) extintion
↓ ↓
mutual execlution

→ ; class with : ① Bolean variable

② 2-member functions ; Ⓐ acquire
Ⓑ release

Ⓐ acquire ; بتزبط قيمة الـ Bolean variable حتى تدخل الـ entrysection بتستخدم بالـ critical section

Ⓑ release ; بتعطي القيمة تبع الـ Bolean variable بعد ما تخلص بتستخدم بالـ exit section

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

كود كلاسيك ZH : لاحظ كيف تم استدعاء كل الـ entry بالـ (get to critical section) acquire

لاحظ أن الـ n-process لازم واحد فقط يعمل acquire والباقي يعلقوا بـ Busy waiting او spenlock

ولاحظ كيف تلقائيا اللي قبل الـ remandir وصلنا release

لاحظ بكود كلاسيك ZZ جملة الـ release هي lock = false؛ اذا تلقائيا هاي الجملة كل الـ process اللي عالقين رح يطلعوا عالقين وبصير لهم starvation

* اذا ماني release في starvation

* واذا ماني acquire ماني critical section و protection

* الـ acquire بنفس النظر عن كودها رح تكون ميزتها : اذا أكثر من process وصلوا الـ (acquire) واحد رح ينجح والباقي رح يعلقوا

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

* while (! available) *

↳ Bolean Value

↳ بالبداية بتكون True كتعبير انه الـ critical section فاضي

وفي واحد بدخل عالـ critical section بخليها False

- الـ acquire بخلي الـ available = False لما حدا

يخلص بالدخول والـ release برجعها True لما يكون جوة

الـ critical بخلص

- لو وصلوا أكتر من process عند الـ acquire أول واحد

بشوف الـ available اذا بلاقيها true ، بعبرج بيفوت

على شرط الـ while ← false = ! true بالتالي لم

يتحقق شرط الـ while لذلك ما بفوت على الـ Busy waiting

وبرجع عداد الـ critical بخلي الـ available = False

وبعد كل هذا بعده بعلق لحد ما يخلص ويرجع دجة الـ release

بعمل الـ available = true

* مصادر معرفة دنه الـ acquire والـ release عم الـ atomic inst.. يعني non-interruptable يعني مجرد بدء التنفيذ حتى لو

اجا مقاطعة بالتوقف مابترك الـ CPU وهاي الـ inst.. مجموعة

لـ process وحدة تنفذها بعض serial

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

* بين لو وصلت أكثر من Process عند acquire رح يختار وحدة بس.

* لو مسموح لأكثر من process تنفذ الـ acquire اللي رح يصير؟؟ كلهم رح يشوفوا الـ available=true، بالتالي كلهم رح يوصلوا لـ critical وهذا اللي ما بدنا ياه

* بالتالي لازم الـ release والـ acquire يكونوا atomic يعني لو عندي 4 CPU's و 10-processes، 10 جايين و 10 بحاولوا يعملوا acquire رح نعمي وحدة وناخر الباقي

لسا ناخد بكرد عليه 29: باكرد حلة الـ while اللي بتخلينا نعلق في دالة كمان الـ Busy waiting

* دايمًا الـ Busy waiting يكون باكرد اللي بيبت الـ critical section

كل الـ Busy waiting اللي منيح؟؟ آه، لأنه بنفس الوقت آه بدنه بحيي الـ critical، لأنه الـ process معلقة بـ executing بالتالي من فائدة بتعمل اللي فيي حالتي العالية cpu utilization ولكن فش حقيقة فائدة بتجيب بالتالي الـ cpu throughput الـ cpu بنزل كتير

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* ال Busy waiting داخل ال process هل تحولت ال status تبعها waiting ؟؟ حسب حالات شابتر ٤ ؟؟
لا، هي run بالتالي No context switch وهذا اللي منيح
وبتقلل ال overhead

- كمان تقدر اذا ال Busy waiting منيح لو بدك توقف ال process
كل كم بتستنى عشان توقف ال context switch
- اذا وقت ال context switch كان أطول معناته خليها تعلق على ال CPU
أوفى من اني أوقفها وأرجعها
- بالمقابل اذا كان ال context switch قصير كتير وقت الانتظار طويل جدًا
بكون من الأفضل توقفها واذا بدك ترجعها اعمل context switch

- مالنهاية ال Busy waiting شغلة لابد منها الها ميزات وسلبيات
مقابل حماية ال critical لازم نضحي

* ال mutex هي التطبيق عين سجود ولكن يوجد extention
عنه اسمه semaphore
* ال mutex هو ممكن نقول زي الباب الأول وال semaphore هو
الباب الثاني إلي بعمل كل اللي بعمله ال mutex وزيادة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Semaphore

Memo No.
Date / /

* الـ protection الحقيقي إلي بيعمله هو باسم الـ semaphore وإلي بيعتبر كـ synchronization tool حتى تأمن الوصول لـ critical section

- كما عرفنا الـ mutex انه class وفيه فيه و 2-functions

- الـ semaphore برضه فيها فيه ولكن خيرنا اسمها 2-function (wait() acquire و signal() release)

كده الـ semaphore متبة كده الـ mutex ولكن هي بتدعم ميزات أكتر : الـ (available) كان Boleam يعني محصور بقيمتين true, false ماعندك مرونة بالـ critical section أما بقى الـ semaphore اللي بنعرفها فيها وتقدر العمليات إلي عليها أحكم أو زيد

(من الـ resource)

① wait(s) بتبسيخ كل فيه الـ s وبتخرج لما استخدم الوصول لـ critical

② signal(s) بتزود عدد القيمة (s) (بطيف لـ resource)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.

Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

wait (S) ← اسم اعتباطي بالعادة (S) سكلمة semaphore

اكل إلي هون ليس حرج

على كل process-2 عم بشتغل critical section

بعد ما process واحد بخلص

Signal (S)

لو مزحت حدا P1, P2, P3

كلهم بتناوبوا انهم يخرجوا من الـ wait

ويدخلوا ويرجعوا على الـ critical

+ اشي إلي لازم يطير حتى نحكي انه هذا

P is avalid solution اذا واحد من الـ process

نجحت والباقي فشلوا.

0 1

= بالبداية بتكون قيمة S = 1 لنوع معين اسمه Binary semaphore

لو جاء P2 وصلت نوبة فهو بيه بيحاول يعمل wait زي اللي

يعني لما يعمل execute لكود الـ wait i

wait(S) ؟

while(S<=0) ← (1<=0) false

؟؟ // busy wait لم يتحقق شرط الـ while

S = 1-1=0 ← قيمة S = S-1 و

لبكود الـ wait بيجي الـ critical

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

* لنفرض وصول A الآن : اذ S=0 الآن بالتالي
اجا على باذ ✓ 0<=0 ← while (S<=0)
راح لـ empty loop (فاضية) راح رجع يفل اشوفا Busy Waiting
اشوفا ما تغير بداية العتبة (0) وبالتالي رح يظل
يلف وحدا ما تتغير متبة (S)

(S=1) يعني اذ critical منه محجوز، (S=0) يعني محجوز

* لو وصلت P2 رح يكونا مصيرها زي P1

* الآن (P2) بعد ما تخلص من اذ critical رح تعمل signal :
signal (S) ؟
S++ ← S=0+1=1 (غير محجوز)
؟

من اي process اللي خلصت اختار احدهم لنفرض P2 رح يجي على
كود اذ wait رح يدخل while (S<=0)
1<=0 False رح يخرج من اذ Busy waiting
ونزل على S= -1 ← (S=-1-1=0)
ورح يفوت على اذ critical section

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* الـ wait و signal هي عمليات Atomic i أنه لو كان S=1 ووصلوا 2-process بنفس اللحظة واحد بيحجز بالحبر، والآخر لا

* النوع السابق اسمه Binary semaphore الـ S=0, 1 فقط
(محجوز (غير متاح)) (غير محجوز (متاح))

* اشكالها:

① Mutual exclusion : ينفذ واحد والباقي يعلقوا ✓ موجود

② Progress : إما يدخل المعلقين واحد من اعجوبة ✓

③ Bounded waiting : وقت الانتظار نفس وقت تنفيذ أحد الـ (P) ✓
اذا تجاهلنا الأولويات واشتغلنا FCFS (على الترتيب)

* لنزل بالذاكرة semaphore بكون معها queue بتخزن فيها اللي ماخدوا بالدخول لـ critical ، ترتيبهم داخل الـ queue حسب وصولهم بالبداية (لانه لو بدك تشتغل على الأولوية ممكن P4 توصل جديد وتتنفذ والباقي ينتظر ويصير Starvation)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No. _____

Date / /

* لو عندي الفرضية وحطينا عندنا 2-criticalsection :

افترضنا انه أحدهم قد تقدم على ملف ، عمل اغلاق لا يكون منه نسخة واحدة فقط !! من هنا ممكن يكون داخل منه نسختين بعني عندنا 2-instances ، فالآن عندي اختلاف بوجود 2-instances تعني on the same resource

2 process واحدة فقط واحد يكفي (2) بالتالي رح تمشي (2) والزيادة هم بتدخلوا

* الكودات السابقة كانت تفترض انه الـ critical section موجود منه نسخة واحدة فقط بالتالي ماضي مجال اخلي (2) ينفذ الوقت

مثال : إي بتلاقوا بالتعريف عالـ critical section فيه P1, P2, P3, P4 واحد يكفي اه) بالتالي 2-must accesse critical دلا other 2-process must Block .

* الآن لما نستخدم semaphore سابقة (Binary) ما بتخدمك بدنه عندها قيمتين فقط 0, 1 لذلك رح نستخدم counting semaphore

(Signal, Wait) 2-Functions و counting semaphore إي دراسة class لتجهيز

بين الـ initial value لـ counting semaphore = عدد النسخ المتوفرة

* بما انه عندنا نسختين من الملف بالتالي S=2

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

* لذلك انت كمبرمج متى تستخدم الـ Binary ومتى الـ counting؟
* اذا انا حكالك انه الـ resource في منه نسخة واحدة ع تستخدم الـ Binary والـ S اللي فيها مبدأيا بتساوي (1)
* اذا انا حكالك انه الـ resource في منه كذا نسخة استخدم الـ counting وقيمة S الابتدائية بتساوي عدد النسخ.

① الـ counting semaphore

2-critical section نفسه بال

P1 P2 P3 P4

wait(S) wait(S)

critical critical

signal(S) signal(S)

(1)
P1 :
S1 ؛
signal (synch)؛

(2)
P2 :
wait(synch)؛
S2 ؛

هذا الكود بعدين ↑

* الآن P-4 بتشاوروا ببعض
لواحد بس wait عن كل نسخة
مين هو هذا الواحد ما بهمني
اعمى ما يوصل أكتر من واحد الـ critical عن كل نسخة
* طبعًا معنى wait-2 بيشتغلوا بنفس الوقت لانها Atomic
لنفترض P4 عملت الـ wait (كود الـ wait معي)
while(S<=0) // Busywaiting ؛
S-- ؛
2<=0 NO → Busywait او 2 بيتحفي
S=2-1=1 ← وهيك بيرجع S

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

بدرس P4 راح يوصل عند الـ critical وهذا معناه انه وصل على واحد من أصل (2) من الـ resource

* الآن راح نختار P1 مثلاً وراح يعمل wait ويتأكد من الشرط while(S<=0) ← 0 =< 1 , no

// Busy waiting ; ← راح يتوقف وراح يوصل لـ

S--

S = 1 - 1 = 0

وراح يوصل لـ critical وراح يدخل على النسخة الأخرى الـ critical هون ما صار عليه data inconsistancy لأنه P4 قادرة تكتب على سلف و P1 بتكتب على سلف آخر

* الآن لو حاولت P2 الدخول ؛ while(S<=0) ~~Wait~~

(0<=0) ✓ yes ; ~~S~~ بالتالي تقفة

شرط الـ while وراح تعلق بالـ Busy waiting

ونفس الحال لـ P3

* المثال لتوضيح احنا أصلاً ماينفرض مين إلي راح يوصل لـ critical

* إذا حكالك استخدم FCFS راح تمشي على الترتيب من P1 وتكمل

أو إذا أعطاك أولويات مشيهم حسب الأولويات

* بـ critical ماينفي الترتيب اعمم اني أحمي من 2-access at the same time

13/-

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. الاثنين

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Date 18 / 8 / 2025

* عكس مزحنا انه P4 حاب قبل P1 اي يعمل signal يعني S++ ← S=0+1=1 ، المعلقين P2 و P3 كانوا يستنوا العتبة تبطل (0) بتصبح واحد منهم حسب FCFS او الاولويات

* هذا اكل لسامت Busy waiting لانه لساتي optimal رح نشوف حل لهاي اشكالة .

* لتتذكر ان اسمه ال command اي تتضمن لادارة ال process في posix هي wait, exit, join, fork

* طيب تبعدنا threads (activate) pthread-creat (wait) pthread_join, (كمشة ثانية) pthread_t (x--) اسم ال thread pthread_exit : تستخدم لتنهي اشي قبل نهاية الطبيعية pthread_self : ترجع ال id تبع ال thread بتشبه ال process (getpid()) وهي متم بين ال thread داخل ال proces ويمكن انو يتكرر في proces مختلفة لانو عندك proces-2 وفيهم thread سمحان ال id تبع ال thread بتشابه) لانه مابيز كل thread وجدوا في proces الها id مختلف

* thread الهم نفس ال id : عادي

* proces الهم نفس ال id : ممنوع

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____
Date / /

* Pthread-self ممكن تستخدمها اذا بدك thread معينة تنفذ جزء من كود أو انك تنهي thread معينة

* Pthread-cancel : تنهي thread نتيجة حدوث حالة معينة (exit) لنهاية عادية ما عن error

حكينا انواع ال cancelation : synchronous , deferred
(بتوقف بنقطة آمنة) (توقف سابقة)

* لو بدنا نراجع الكلام السابق بالتدرج لحتى نوصل ال optimal

① بتستخدم Variable اسمه ال term وهو حين نشغل لانه فقط بدعم ال process ومابدقق ال progress

② بدعم ال process اي عي Pi و Pj كان بحقق ال ٣ شروط : Mutual exclution , Bounded wait, progress ولكنه يكفي ال process فقط بالتالي مش شغال وعنده مشكلة ال Busy waiting (بتضيع وقت ال cpu وماشي انجاز)

③ انتقلنا لل (HW-solution) عن طريق test-and-set , Compare-and-swap وهم Function ممكن نستخدمهم لتطوير الكود السابق ولحماية ال critical (مساعد لحين اكل) حلو مشكلة Busy waiting , مشكلة اذا كان ال instruction محروسة بال assembly او ممكن ال HW تجعل هاي كونها بدعم هاي ال instruction وبالتالي بتطلع لهم فائدة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

④ الـ Mutex في مشكلة انه بدعم only one instant يعني
بدي اول critical يكون في منه نسخة واحدة حتى يشتغل الـ Mutex

* حتى ارض الواقع ممكن تلاقي resource الو many instanses فيه مشكلة

⑤ اكل السمافر semaphore: وهي class بحتوي مجموعة من المكونات
1) الـ semaphore فيه متغير و 2-functions بتعدل عليه
wait: بتطرح ← ممكن اعتبرها ان ممكن
signal: بتزيد ← بتزيد على المتغير

لحتى الـ wait بتطرح ان امكن ؟
لازم اول شي يكون عندي متغير صحيح (S)
بالتالي عليه العملية S-- بشرط انها العملية (positive)

الـ Binary semaphore بتشبه الـ Mutex لانهم الاثنين فعالين على نسخة واحدة من الـ critical

* كي نعرف signal بزيد الـ (S) بفقد النظر عن الـ statuse بالتالي
انتبه- لحد ما S++ يجوز خلص يعني لا اعبرمج بدا كودة ب

بالبداية فيها S=1

① Signal (S) → S=1+1=2
② Signal (S) → S=2+1=3

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____
Date / /

* حكينا عن counting semaphore انها بتحكي قيمة S تبعدي عدد نسخ الـ resource اعد جوة معانة لدينا بـ S=3 معناته عندك ٣ نسخ من الـ shared resource يعني رح تشغل أكثر من process/thread بنفس الوقت S=1 ← S=2 ← S=3 وكل واحد بدخل رح تنقص الرقم بـ S=3 إذا شغالين ٣ أنين بدخل واحد رابع ؟ رح يوقف على waiting Busy

* فائدة الـ semaphore تتعدي الـ critical وبستخدموا كمان to rearrange the code program في الـ part اذا عندك أكثر من

وبهاد بقي الدور بدخل الثاني بيتنين رح تبدأ بـ semaphore = synch = 0 وعندك 2-process بدأوا ينفذوا

code (1)
P1 ;
S1 ؛ → any programing code رح ينفذ بدون لا يتأثر
Signal (synch) ؛

حطيتهم S1 عند code(1) → S1, S2, S3 رح ينفذوا بدون عائق ورح ترتفع synch=1

code (2)
P2 ;
wait(synch) ؛ → wait (0) Block P2
S2 ؛ لحد ما ترتفع فيه synch عن الصفر

حطيتهم S4, S5, S6 عند code2 → رح يضل كاعد Block عندن لحد ما (code2) تخلص

(1) يرفع قيمة الـ synch=1 بمجرد ما تخلص

* لا وجود لـ critical section في طرح سفيا وعيل كود S4, S5, S6 (P1) 1

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* لاحظ الكود السابق هنا الـ semaphore هي نفسها الـ wait/signal

S1
S2 P1
S3
S4
S5 P2
S6

ممكن يصير تنفيذ S4 بعد S5 بعد S1, S2, S3 وبعد S6 أو أي تسلسل آخر بعني ح يصير race condition وبيعتمد الناتج على الترتيب اللي ح يخلص فيه run ح يتغير الناتج فكل مرة تقريباً

* الـ semaphore تجبر الكود يمشي بالترتيب اللي بدك ياه بغض النظر كم مرة ح تعمل run للكود.

* Busywaiting عند semaphore الـ V1 من أول process ؛ لذلك بتوقف ما ح يكون عندي (n-1) process ح يكونوا عندي Busywaiting وبالتالي ما بيكون عندي

* Busy waiting فيها last version of semaphore implementation

الفكرة : أي process بتوقف عند الـ semaphore وتبلش عملية Busywait تحط أكبر من صفر هي بطبيعة الحال ما ح تعمل فما بلزمها تقول

* بالمقابل إي بتوقف عند الـ semaphore وتبلش تسمع صفر قبل ما تعمل Busywaiting (هذا الـ process كنت حالتها run) دخلناها وحطيناها بالـ Waiting state لحد ما يعملها signal فهل بتترجع طبيعة العمل ؟؟

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

* بدل ما تكون تنتظر شاشة الـ cpu اخذ خطيها تنتظر خارج الـ cpu
بالكي تتحول الـ status اللي من run ← wait عشان الـ signal
يصير معناها نروح لحتى الـ process من الـ waiting وعطيها
Pick up من الـ queue هذا اخ تعريف كل الـ semaphore ؛

① Block ② wakeup

↓ ↓

بدل الـ while حتى إن حاكم بنتظر

يعني فش Busy waiting

wait (semaphore *s) {

① اخ بطرح بالاول s -> value -- ;

② اخ بحيل بعد الطرح if (s->value < 0) {

اذا القيمة سالبة معناتة add this process to s->list ;

كانت اما (0) او رقم Block() ;

سالب وبالتالي لازم يعمل }

Block لان الـ resource محجوزة

convert process to waiting

① contexswitch ② suspended

③ find new thread or process to run

old one

↓

اي وصلت لحد القيمة (0)

التبديل اي هذا مكلف لانه فيه (وقت زيادة اخ يضيع) contexswitch

(extra HW) queue فيها

اخ ذخيرة ولكن كلها كل ما

ما نضيع وقت الـ cpu

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Mo Tu We Th Fr Sa Su

* هل يتحسن الـ utilization؟ مشروط انه اذا كان وقت الـ Busy waiting اصلا "وقت كان الخيار السابقة" شو أوفر، لانه كان عملت spenlock شوي وكملت بدل context switch و queue و waiting اما اذا الوقت طويل لانه في تنافس على الـ resources الأوفر نعمل Block وتتحول waiting state

* if implementation code is short ! Busy waiting

* if the process spend lots of time in critical section ; Block and go to wating state

* لانه هل النسخة الثانية من semaphore هي الأكيد رح تعطيني فترة مضمونة؟؟ مش شرط، بعود لحجم الـ critical sections

* بالنسخة الأذكى من الـ semaphore كنا بال wait بنشيل S بعدين بعمل لانه ممكن مايقدر يطلع اذا الفترة (0)

* بالنسخة الثانية بعمل بالأول بعدين بشوف كم صارت الفترة اذا سالبة رح بعمل Block اذا موجبة رح يكمل

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.
Date / /

Signal (Semaphore *s) { resource حاجز signal +
s->value ++ ; زيد القيمة
if (s->value <= 0) { وشوف واحد مد
remove process P from s->list ; اي بستنوا
wakeup(P) ; (اذا في واحد بانتظار)
} قلنا مين اي بوصلوا
لعدين وبنعملهم Block تكون
فيم الطرح بالسالب واذا بعد
value ++ وصلت (0) معناة
حدا اي بستنى
(0 او اقل)

بتتصفل كان Block() اقراه فاضية
وهدن wakeup(P) اقراه هلبانه ↑

① لانه اي عمل Block هدنشان P
اي وقت
② اي بده يعمل متل نفس اي شغال
اي بين الاقراه هد اذا واحد بيد
الانتظار

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No.

Date / /

* سوء استخدام الـ semaphore ممكن يرتب عليه starvation و Deadlock (مشاكل من عدم حذا استخدام الـ semaphore) منه دالي بعيدا

P1	P0
wait(Q) ؛	wait(S) ؛
wait(S) ؛	wait(Q) ؛
...	...
signal(Q) ؛	signal(S) ؛
signal(S) ؛	signal(Q) ؛

* كود برنامج مختلفين ممكن كل واحد process أو thread-2 بنفس الـ process ممكن يكونوا بنفس الملف أو مختلفين

ميتين معهم

① قيمة semaphore(S) و semaphore(Q) البداية اذ تكون (1) وبالتالي أي محاولة wait اذ تنجح

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____
Date / /

(2) لو اجيت تنفذ non-parallel كونه في 2- cpu

P1	P0
wait(Q) وبيبقى Block مايعمل	wait(S) وبيبقى Block مايعمل
Q = 1-1 = 0	S = 1-1 = 0
wait(S) بما انه S=0 ح توقف	wait(Q) بما انه Q=0 ح توقف
عندها	عندها
Signal(Q) بتوقف تعليقة Q عند P0	Signal(S)
Signal(S)	signal(Q) بتوقف تعليقة S عند P1

P0 , P1 تنتظم معلقين دمتا حارمين بعض ~~Block~~ Signal الا لانه تحتم Block ، فداء كلة قاتلة على الـ 2-process ; Deadlock ، اح نسميها Starvation أكثر من واحد بقاني (واحد بقاني) واكثر والسبب بسبب وظيفة عم مؤديلين عنها متبادلين

الحل معكن انه نقول انا لازم نرجع ونرجع الـ resource اي كان آخر عم تشغل الحلقة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Memo No. _____

Mo Tu We Th Fr Sa Su Date / /

* افرض P1 لها أولوية قليلة، P2 لها أولوية متوسطة
P3 لها أولوية عالية

	P1	P2	P3
	low	mid	high
Semaphore(S)	1:00	1:01	1:30

افرض أن وحدة المعالج حيث؟ P1 بالكريتكل
تطرح من S=1-1=0 وتروح على الـ critical
فرضاً وصلت P2 لها أولوية أكبر من P1 عند الساعة 1:01 ع
تتوقف P1 وتروح P2 تعمل أي بدي ياه وفرضاً كانت
الدقيقة واحد الساعة 1:30 فلما ع تقدر P3 تشتغل؟
لا، لأنه يعتمد على الـ S إذا توقف عليها (0)

Preemphic
لوقف بدون ما
تترك الـ resource
كل اللي أنك ترجع

* اذا فرضنا انك تشغل Priority Scheduling ولكن اذا
بتتوقع أي هاد منهم؟
P2 حاجز Block الـ P3 و P3 ظهر P3 بيخلي P2 ياخذ
حتى يرجع P1 ويطلعه حتى ترجع الـ S=1
ظهر الأول (P3) ينتظر الثاني P2، P1 وهذا الحالة
(Priority inversion)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

في هون حليت :

① P_1 لما عملت preemption توخذ منها كل الـ resources وهذا اصل لجاي P_1 (canceled) وبرجعها لمنطقة الـ ready باعتبار بترجع s=1 ، لكن هذا الكل سكلف لانه ممكن P_1 يكون خلصان ٪10 وبتخلص

② Priority inheritance : P_1 اخذت (S) ، P_2 اخذت (S) ، P_3 اخذت (S) ، هاد resource مشترك بينهم وهم اولوياتهم مختلفة ، اكل هذا وقتك اذا الاولويات مختلفة حتى انكل بنفس اولوية زي واحد بالتالي P_1 رح تعطي high زي P_3 بالتالي اذا دخل P_2 على الخط ≠ P_1 طبعا بيقطع لانه اهم اولوية وبالتالي لما خلصان رح يرجع s=1 ويدخل رقم P_3 ويشتغل وبعد ما يخلص السيناريو اكيد فيه منافسة على (S) بترجع الاولويات زي ما كانت . P_2 رح يتعرض لنوبة delay بل ما يجيله الـ Starvation

خل نحكي بسبب الـ Priority inheritance الـ Semaphore

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Memo No.

Date / /

* بال Pthread كيف نعمل Counting, Binary semaphore

lock يعادل ال wait بالعمليات وال unlock يعادل ال Signal
جاهز النوع الأول Binary semaphore أول ما نعمله initialization ما نختار له
قيمة لأنه مجرد ما نشتاه مع تكون قيمة تلقائي (1) ال lock
داخلي قيمة (0) ال unlock برجعها (1)

* بالمقابل بال Counting semaphore بنحط القيمة إلي بدك إياها
(SemaphoreValue) = حسب عدد النسخ الموجودين بحيث كل wait تطرح
واحد وكل Post (بدل ال Signal) تزيد (1)
* علشان تستفهم معهم، متى لازم تعرف كيف بتتفقوا

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

pthread_mutex_t : كان تحول creation
Binary semaphore اسمها (X) اذا اي اشي بدي ياه
once declared بتقدر تعمل كليها ٣ اشياء :

1) pthread_mutex_init(&semaphore_name, NULL)
↓ ↓
initialize الاسم اي اختيرته هون (X) keep default attributes the same

بعد عملية الـ initialize قيمة semaphore(X) = 1

2) pthread_mutex_lock(&semaphore_name) بتشيك كم القيمة اذا مش صفر بتعطي (1) بتطرح منها و بتكمل اما اذا صفر بتعمل Blocking عند هاي الحالة

3) pthread_mutex_unlock(semaphore_name) بتزيد القيمة بدون اي تشيك مسبق ولا عملت هاي الحالة مرتين ورا بعض طرح تزيد القيمة عن (1) لانه (Binary) بالتالي :
not absolute increment opration

* استخدامه اذا عندك نسخة واحدة من الـ resource
* اكثر من نسخة بدك تحولها لـ Counting

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

sem_t to declare semaphore name : اسمها (S) نوع اللي بدك ياه

1) sem_init(&semaphore_name, 0, semaphore_value)
   - semaphore_value: حط عدد النسخ
   - 0: مثلاً "X"
   - &semaphore_name: NULL
   - حط كم process بدك تمشي

2) sem_wait(&semaphore_name) نفس الـ lock بطرح من القيمة بمعنى بتأكد اذا فيه او لأ الـ process بتعلق هون مجرد ما تطير (1) بترجع بتطرح وتكمل

3) sem_post(&semaphor_name) نفس الـ signal بزيد عالقيمة بمقدار لا يتجاوز عدد النسخ

---

* Bounded_Buffer problem :-

نفس الـ shared memory : الـ producer والـ consumer كانوا يتشاركوا بالـ Buffer مثلاً الـ producer بدخل اذا مليانة ما بضيف والـ consumer بدخل اذا فاضية ما باخذ

1) اذا فاضية بضيف → wait ما بتنحبس
2) اذا فاضية بضيف → Block لحد ما يطلع عنصر بالـ wait لما حدا يعمل signal وبعدها wait تنحبس وبعبي العنصر

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

لغايات الـ synchronization بين الـ producers والـ consumers
(عدد الكودات / function) أي بدل تزدين منيا بعادل
عدد اعتنا فنين)

* يعني اذا عندك producer و consumers بتوقع انشون كودين

* عدد الـ semaphores اي بعملها implementation يعتمد
على الاجراء

مثلا ج: ① n-buffer : الحجم الكلي للـ buffers

لما تعرف (n) : الـ producer رح يعمل produce لحد
n+1 الـ consume بدون عليه n-times
اي يعمل Block

produce item يعني بحيل لشغلة عشوائية
ويخزنها بالـ Buffer بالتالي تخزن (1) من اي خانة بالكلية
للـ Buffer

* (n) متى بتقفل ومتى بتزيد ؟ ① بتزيد اذا الـ consumer أخذ
② بتقفل اذا الـ producer حط

* لانك بحاجة تعمل 3-semaphores :

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

① Mutex : لحاتشوفانه مسمي اد semaphore بس تشوفانها Binary بالتالي قيمتها (0, 1) والهدف منها Block shared buffer

* اد lock بعبر قبل الاجراء حتا نمنع بعرض access على (القيمة الابتدائية = 1) (mutex-t) الكود

فاضي ملياتن

② full : بتستين كم موقع معبي (بالبداية عددا لمواقع اعلبانه = 0) بتهم اد consumer وحتا يشوف اذا عدد المواقع اعلبانه = 0 معناته فش اشي بيآخذ

③ empty : بتشوف عدد المواقع الفاضية وبالبداية تكون كلها فاضية يعني (n)

(sem-t) كود counting اد نوع من full, empty* تبلا n لما تبلا (0) وتزيد وتنقص

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Bounded Buffer Problem

Date Page

Producer process i

① الـ critical section موجود تحت الـ wait الثانية وقبل الـ signal الأولى

do {

...

/* produce an item in next_produced */

← هاي الجملة من برا بس ماحل بطلعها لأن Shared memory

بالتالي عادي بس بعين generate on the fly

لما يحاول يخزنها بمكان مشترك بيروح لـ critical

② أي اشي قبل الـ critical هو entry part وهنا الحماية

وأي اشي بعد الـ exit يسمح لواحد من أي بستنوا

wait(empty) ; ← empty semaphore تتبعكم مكان فاضي

بالتالي اذا عدد الأماكن الفاضية صفر

اح يصير ؟ أما اذا صفر ح يوقف

* اح نفترض وجود m-producer

(ليس 1 فقط)

* افرض بعد عمة اجراءات حتى الـ Shared buffer اصبح عدد الأماكن الفارغة (0)

بالتالي الـ producer لا حاول يضيف على الـ Shared buffer لا ينجح ويح تعليق كنا ها

* ليه اي ح يرفع عدد الأماكن الفارغة ؟ * ح يضل كاعد wait لحدا واحد ياخذ

① producer اي كان ماشي وحط شي غير عدد الـ empty = 1

الـ signal تبع الـ wait وعمل release اذا أخذ (2) بصير عدد الـ empty = 2

لعدد الأماكن بـ (1) ② consumer أخذ شي. وهكذا

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* لما الـ consumer بأخذ بيعمل signal لـ empty
وهذا يعادل empty++

* signal لـ mutex يعادل mutex++

* wait لـ empty يعادل empty--

* لو فرضنا عندك 5-producers و 4-consumers بالبداية لـ buffer فاضية مين فيهم راح يشتغل؟؟
① any producer
② كل الـ consumer راح يكونوا معلقين

بالتالي لو افترضنا انه wait(empty) والـ empty=0 كيف
ممكن بالبداية أكيد لأنه لو عدد الأماكن الفاضية قيمتها الـ buffer
ملانة.

* wait(empty) بتختلف:
① if empty=0 : اعمل Block لـ producer الجديد لأنه
آخر بيف سبقوه وخلصوا كل الـ Shared buffer وهلأ بينتظر يستنى
② لو كان أول producer بيوقف: empty=n ماشي واحد بيستنى
راح يطلع واحد من الـ n وبيشتغل
③ كمان بدكي انه حطيت كمان mutual exclusion لأنه بعمل wait(mutex)
هذا يعني انه هلأ راح يكتب على الـ Shared فبعمل Block للباقي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

* لحاجزهن الاجراء لانهم نحن شغلتين :

① هد حجز مكان فلازم نخفض من الـ empty او نزيدي الـ full

② لانهم نحن release لـ resource

Signal (mutex) ← buffer is lock ال

↓

critical

يعني خلصت

Signal (full) ← زيد عدد الاماكن اعلياتة

لانك producer فأكيد رفعت اشي

* Consumer process

Do {

wait (full) ← دون عدد الاماكن اعلياتة

انا = full يعني فاضية فرح بحلق

wait (mutex) ← * رح يعلقوا كل اي بداد

/* remove an item .. اي consumer اي مشي

* بعدما ياخذ العنصر بنجاح

= اشعار انك خلصت من الـ critical Signal (mutex)

= زيادة عدد الاماكن الفاضية ← Signal (empty)

لانه الـ consumer بياخذ

} while (true) ← هذا الاجراء اي consumer رح يعمله

فبحطوه داخل while-do لانهما بتخلص رح يطلعوا اي بهاي الطريقة لانه

loop

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

هل يوجد اعتراض :

① Busy waiting : سابقا ذكرنا لحتى اشتغل الكود الـ while فيه شغل

② mutual exclusion : يوجد ، بدنا wait(mutex) بمنع أكثر من واحد يدخل الـ critical

Binary semaphor عالمبدأ

③ progress : يوجد ، إلي بدي الباقي واحد من الفريق

④ Bounded Waiting : إلي معلق رجل بيتني لحد ما يزيد مكان

أو يفضى مكان

Readers-writers Problem!

ممكن تفكر انها بتشبه الـ consumer - producer

الفكرة هون : هلأ في مانع أكثر من reader يشتغلوا هون ؟ لا

لانه لما عرفنا الـ critical قلنا هو مكان في تعديل على shared resource مجموع تنين بيشتغلوا عليه بنفس الوقت

* لا في many reader قادرين يقرأوا بعادية هلأ في تعديل لل shared resource ؟ لا ، لانه القراءة not acritical oprations

* اذا اشتغل writer أكيد في ثاني لازم يوقف سواء writer أو reader

* اذا اشتغل reader ممكن يشتغل معه reader لا writer

شغال	شغال
(reader with writer) = lock	(writer with writer) = lock
(~~writer~~ reader with reader) = lock	(writer with reader) = lock

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

① Semaphore rw-mutex initialized to 1
↳ protect read and write current values

② Semaphore mutex initialized to 1
protect the critical section بتكون محجوز او لا

③ integer read-count initialized to 0
عشان semaphore فا بدفع تيجي تعمل wait على الـ read او signal لو read فاي بتعمل tracking read count بتيجي عدد الـ readers الموجودين بالبداية بكونوا صفر

* rw-mutex البداية (1) بتعطي متكلة بالبداية writer او reader بيشتغل (بتوقف حد تاني)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

Writer process :

do {

wait (rw-mutex) ;

try to access the critical section

my type is writer and

I must lock the critical

section after me

* rw-mutex

0 : في writer أو

reader أو شغال

1 : فتح حد شغال

ولا يدخل (0) رح تتحول

signal (rw-mutex) ;

بعمل release بجانبه انه خلص عالية

1 = rw-mutex فبترجع writing

عشان تسمح لاحد الـ reader أو الـ writer

يدخل

كود سلايد 36 :

① اذا اشتغل writer

لازم يعيش والباقي lock

② read-count

غير معرفة عشان writer

③ mutex

لتزامن الـ reader

وغير معرفة عشان

④ رفع الـ rw-mutex

الي بتخلي الـ reader

والـ writer

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

كود كلاسيك 37 :- Reader Process:

① اذا اجا دور reader ع
عادي بمشي لانه ماجرب
عليه

② اذا دور writer ج
دخله Block

③ ج فمشي بالكود
ونتخيل انه اول
reader اول واحد
وصل وبعدين
نتخيل وراه وصلوا
readers , writers

* wait (mutex) ← استنى لحد ما
اشوف الوضع (ماشغل real synchronization)
* read-count ++ ← فبما انه افترضنا
انه اول واحد وصل (القيمة بالبداية تكون 0) ج رقم (1)
* if (read-count == 1) ← اول واحد
وصل يعني الـ critical متاح
* wait (rw-mutex) ← القيمة
الابتدائية لها (1) فلما اول reader يوصل بعملها (0)
* signal (mutex) ← بفتحها
(1) مع انه محجوز (القيمة هون لاتدل عن الحجز)

```
...
/* reading is performed */
...
```

افترضنا وصول P1
بعدين

الحالة ① تخيل وصول
P2 , هي زيها reader ايش ج يعمل:
① wait(mutex) (هي زعلت "1" ج طرح وحبست)
② read-count ++ ← عدد القارئين = 2
③ if (read-count == 1) ← وتنطبق عليه
④ signal (mutex) ← لما انتهينا من القراءة
الوضعية وهاي معناها انا القارئ الثاني وهاي ثم critical operation خلينا نعمل
وصول اضطروا P1 , P2
يعملوا reading

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* لو اجا reader تالت ؛ بعمل lock لحد ما يخلص الواقع بستنى على read-count وبشوف اذا هو الأول او الثاني او الثالث ... وحطة if لانه بتطبق عليه وبالتالي مش هيروح يوصل لل critical

* لو وصل writer ؛ لازم يضل Block عليه وما يقدر يوصل ال critical كودة عشان كده ؛ لح يوصل عند wait (rw-mutex) وقيمتها صفر بدون أول reader خلاها صفر وبالتالي لح يضل محبوس لحد ما يخلصوا الـ 3-readers والاخير هو برجعها لـ (1)

ارجع لكود سلايد 37 ؛

* wait (mutex) ← بستنى اذا هو القارئ الوحيد فيتركها بالحرة وكأنا أخذ القارئ لأخليها lock

* read-count -- ← تقليل عداد reader بـ (1) لانه واحد خلص

* if (read-count == 0) ← بتزدد اذا reader اعتبرتي اذا مش صفر ما يترك الـ critical ويخليه lock

* signal (rw-mutex) ← اخر واحد اللي بنطبق عليه شرط الـ if برجعها (1)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

* ملاحظة: اي بقرأ معي فقط بقرأ ما باخذ عشان هيك لو قرأ اكثر من واحد الداتا رح تظل موجودة وما تختلف و اي بكتب بكتب وبضيف على الداتا الموجودة

* الآن بال producer-consumer problem ↓ لازم تكتب كود لكل واحد فيهم

* الآن بال reader-writer problem ↓ لازم تكتب كود لكل واحد فيهم

* بالمشكلة الاخيرة (Dining-philosophers) كم كود لازم تكتب كودات بنفس عدد الاشخاص او جودين



لازم تكتب هون (5) بال semaphore ثلاثي كود واحد لانه كودات تقوم متشابهة باختلاف واحد فقط (index العود)

* اي واحد جالس على اكثر من يده بال wait بالتالي بداية يوصل لـ 2 معناتها الاكل او العود اعتزل هم لا critical ولازم يعرفلي signal, wait

wait: كانه مسكها بايده وشالها

Signal: رجع رجعها على الطاولة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

بالتالي لحاجة نا نكتب كود لاي واحدة الطاولة بدنا نتأكد انو اد
الجودين متاحين اذ نكتب (اسم العود) wait
(A) مزها
اذ يتغير بعدين



الـ critical Action هو
الـ eting لانه التقيل
على متغير مشترك هو اخذ
العود)

بعد ما خلص اذ يحل (A) Signal
Signal (B)

كود كامل 40 لكل اذ philosophers بس بغير اذ index بتع العود

do {
wait (chopstick[i]) ; العود عن اليمين
wait (chopstick[(i+1)%5]) ; العود عن اليسار
// eat
Signal (chopstic[i]) ; رجعهم
Signal (Chopstic[i+1%5]) ;

* عدد الـ semaphores الكلية لهاي الحالة هو 5
عدد العودات = عدد اعتماديين
عدد الـ Shared resources = عدد الـ semaphores

(Sem-distroy) تلغي الـ semaphore كان تسحرهاد
memory

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Ch7: Deadlocks

Date 24/8/2025

* الـ deadlock هل هي مشكلة وحدة ؟ هي مشكلة

* الـ 3 مشاكل :

1. process synchronization
2. deadlocks
3. scheduling

* خدمات بيقدمها الـ OS :

1. process
2. threads
3. scheduling

* سبب الـ deadlocks نفس سبب الـ process synchronization :

1. كثرة الـ processes
2. قلة الـ resources

1. يعني الـ deadlocks ما بتكون موجودة في حال لو الـ processes قلّوا وأصبحوا process وحدة
2. أو لو زدنا عدد الـ resources لحد

* الحل لـ process synchronization هو نعمل critical section : يعني ننظم الوصول إليه وهذا يعني Parallelism

* الحل بالـ deadlock اختيار Victime اللي اختيارو راح تعمله Preemption عشان ابلش يمشي



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* عشان تروح النظام إني فيه مشكلة اسمها deadlock لازم
وجود ٣ أشياء:

① Processes أو threads (any execution unit)

② resources أي resource بيأخذه أي process (R1) cpu, memory, i/o file, keyboard

③ عدد الـ instances يعني إذا R1 كان cpu بالتالي عدد
الـ instances إلي هو عدد الـ cpus وإذا كان memory بيبقى
كم وحدة عندك منها

* هنمثل بالرسم عشان نرسم (Resource allocation graph)



① P3, P2, P1 حالة الـ (process) running بمعنى بتنافسوا
على resource

② المربعات هي الـ resources

③ النقطة هي عدد النسخ
من هذا الـ resource

* بتركز كل هدول الـ ٣ خطوات بتعمل معلومات داخلية إني حنا
لو الـ process بدهم resources وقتها بسجل أو على أساس

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* آلية استخدام أي resource :

نفس نظام الـ semaphore :

1. request (بالـ semaphore كـ entry section)
2. use (critical section)
3. release (exit section)

* أي process بدك تستخدمه بدك تشيك اذا موجود أو لا
اذا لا بدك تنتظر اذا متوفر تنتقل لمرحلة استخدامه
وبعدها بدك تحرر الـ resource (release)

* متى يصير starvation أو deadlock ؟ لو واحد ماخذ resources
وبعتني بـ resources تانية (متعاندين release)

* لحصول الـ deadlock لازم من وجود 4 شروط و اذا لم يتحقق
أحدهم لا تحدث deadlock :

1. mutual exclusion
2. Hold and wait
3. no preemption
4. circular wait

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

① Mutual exclusion : الهدف هون يخلي الـ resources فقط لـ process واحدة تستخدم هذا الـ resource وممنوع حد تاني يجي ويتشاركوا معها. منطقي لحد ما لأنه فرضاً عملية الـ reading ما في مشكلة لو تشاركوا أكثر من واحد * الافتراض هون إنه بعض الـ resources هي من طبيعتها لتشارك (زي الـ printer مثلاً)

② Hold and wait : حالة اللي بتنتظر اللي : حالة اللي حتى تكون شغالة وتنتظر توصل لحالة تطلب هيدا الـ wait عشان تكون تنتظر واحد تاني .

- لو كل اللي بدك ياه hold (يعني حالة) ؟ ما في deadlock
- لو انتج فقط wait ؟ ما عندك اشي بالنهاية فش حدا بيستنى لبعض انتج حتى ما بدك deadlocks

③ No preemption : لو انت بتستنى واحد بيه عم ياخد عليك (kill) اي يعني الـ deadlock ، ما في واحد رح تتخلص منه حتى نحكم انه في عندنا deadlock موجود

④ Circular wait : $P_1 \xrightarrow{wait} P_2 \xrightarrow{wait} P_3$ هون ما في deadlocks ، لانه P_3 هو hold فقط فرح يكمل شغل ويترك الـ resource وياخدها P_2 ويخلص منها ويعدين P_1 ، في deadlock لو P_3 بتنتظر اشي من P_1 أو P_2

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

* كود سلايد 16 :

عندك work-one و في work-two

بجي ادي first-mutex = 1 بدخي ادي second-mutex = 1

بالتالي ادي lock من شغالة وهون كمان ادي lock من شغالة

اد تكون شغالة داخل بحيث اد تقل First mutex Block لـ second-mutex وبحيث second وهون كمان ادي First)

(وهون كمان ادي first و second) بنتظر ادي

* بهاد الشي بستزاي بمنع عن حالة كذلك deadlocks

* كل واحد حالة عنه starvation عم نطلع كليم مع بعض بنحكي عنه deadlocks

* deadlock وصف بجوة وصف لفوق starvation	* كمان تشوف deadlock استخدم resource allocation graph

* سلايد 9 : ارسة هاي اد كه يعملها on demand لما يجي يشوف في deadlock او لا) وهي ليست بـ مخزنة بـ ادي PCB

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

برسمة سلايد 19 عند شغلات

1) processes (P)

2) resources ← عدد النسخ

3) arrows / edges

request edge ← طلب | طالع من الـ process رايح لـ resource
(ريسيل كان انه الـ resource انحجز) (wait condition)

assignment edge ← طالع من الـ resource رايح لـ process
ريسيل كان انه الـ resource انعطاء

* لاحظ معي الـ request مابكون داخل كل مربع الـ resource
(مابكون رايح على نسخة معينة)

Pi ← Rj request

Pi يعني بدهون كل أي نسخة من الـ resource

Pi ← Rj assignment

one instante كل Pi حصلت

من الـ resource (Rj)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

* عشان نشوف الـ deadlocks بدك تشوف كل الـ processes اشي رهيب

الرسمة بدها ؟

① بتقدر تشوف حاجة اسمها Mutual exclusion : اذا كل تعليمة طالع سفا بعمل واحد معينة في نفس الوقت سفا اكتر من عملية ماشي وبتشارك فيها اكتر من process

② hold and wait : بتقدر تشوفه عن طريق برضة مثلا " P1 ماخذة نسخة من R2 (hold) وبتستنى بنسخة من R1 (wait)

③ No preemption : ما بقدر أشوفه ، هو بحكي عن امكانية process تقدر عن process تاخذ منه الـ resource و هذا الاشي بكل ما بنا ياه حتى تكمل شرط وجود الـ deadlocks

④ circular wait : بقدر أشوفه عن طريق انك تحكي من اي resource ، instance معين انا بتقدر ترجع لحالي النقطة معناتة في deadlocks ، اشوفه انك تحكي مع اتجاه الاسهم

* $P_1 \rightarrow R_1 \rightarrow P_2 \rightarrow R_2 \rightarrow P_3$ صاحبي deadlock لانه لم تغلق الدائرة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* التسهيل ممكن نشوف شروط الـ circular wait كانت
تترجم اذا في deadlock او لا :

- اذا مشيت من نقطة وقدرت ترجعلها يمكن في deadlock

- اذا مشيت من نقطة وما قدرت ترجعلها هي الاكيد ما في deadlock
لان شرط الـ circular لم يتحقق

من كل circale تعني وجود deadlocks هي الاكيد

- مثل الي امشيت من $P_1 \rightarrow R_1 \rightarrow P_3 \rightarrow R_2$ هاي دائرة

مشكلة P_3 انه ينتظر R_2 و R_2 محجوزه لـ P_1 و P_4
P_4 لا يوجد ما يمنع انها تكمل شغل وتخلص (hold only) ماخذه
كل اي بدها ياه (وقت التنفيذ) لما تخلص تمامًا رح تحرر الـ
resource ورح ياخذه P_3 ويصير P_3 (hold only)
وبالتالي ما بينطبق عليه اي شروط كاملة بالتالي الدائرة هاي
مش deadlock

* لاحظ P_2 برضه hold only ما بخلص رح ياخذ P_1
الـ resource ويرضه رح يصير (hold only) ورح تنفك الدائرة

* الدائرة بتوصير اذا في deadlock في حال كانت شاملة كل الـ Processes
اما اذا في اكثر من process هي حرة بتكون منفذ لفك الدائرة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

$R_2 \rightarrow P_1 \rightarrow R_1 \rightarrow P_2 \rightarrow R_3 \rightarrow P_3 \rightarrow R_2$: لاحظ في دائرة، هون في deadlock لانه كل الـ processes محجوزين بالدائرة وفش حدا فيهم يخلص زي الشكل السابق

(P1) ← hold R_2 و wait لـ R_1

(P2) ← hold R_1, R_2 و wait لـ R_3

(P3) ← hold R_3 و wait لـ R_2

الشكل هذا بيحقق عليه شروط الأربعة

الحلول :

1) ignore the problem: هذا ما بيعتبر حل، في بعض حالات بتحس انه الـ system عندك علّق هو الـ OS بتجاهل الموضوع وبعمل restart (يعني kill لكل الـ processes وبالتالي تخلص من المشكلة كاملة)

2) ensure the deadlock never happen ← صحيحة لو ارتبطت مع prevention

- prevention : بتعمل تخطي واحد من شروط الـ 4 ما بتحقق بالتالي مستحيل يصير deadlocks

- avoidence : حاول تتجنب أحد شروط ممكن تنجم عنها تفاعلات بعده اعمل detection عشان تكتشف اذا صار او لا، وبعدين recovary وشوف اذا في دائرة اذا في اعمل (resource allocation graph)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

③ في الـ avoidance بدك تظبي الـ system إنه يكون دايما في safe state (ما بيصير فيها deadlock) زي مثلا لما يكون في unsafe بيصير فيها deadlock

الحالات الـ safe وبتشيل انه ممكن دائرة تصير unsafe state

أما إذا لمحت دائرة تكون انتقلت لـ unsafe state

وهذا لا يعني تأكيد وجود deadlock لانه زي ما قلنا مش كل دائرة بين deadlocks

* أكل إلي رح نحكي عنه بكون من ٣ أشياء:

① try to avoid the deadlocks

② detection

③ recovery

وهدول خطوات الـ Notdevice

* رح نشوف ليش الـ prevention ليس أكل الكتب عنه انه الأسهل لانه ماشي واكي تراقب لانه ما رح يصير بتلغي الـ deadlocks عن طريق عدم تنفيذ أحد شروط الأربعة

① لو بدنا نلغي الـ mutual exclusion (شوفكم رح تكون التكلفة)

لو بدنا نلغي أكثر من process تستخدم نفس الـ resource بنفس الوقت رح يصير عنا data inconsistency يعني حكينا الـ deadlocks وحليناها بس عملنا مشكلة الـ process synchronization، هي أحد الحلول ولكنه مكلف ويسبب مشاكل أخرى

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

* لو بدنا ننفي الشرط الثاني (hold and wait) يا بنخلي كلهم hold او كلهم wait
بدك ترفع عدد كبير من الـ resources حتى يكفي وهذا كلهم رح يصير لهم
غير منطقي لانه دائمًا Starvation
عدد الـ resources محدود

- لذلك هذا نظريًا حل ولكن تطبيقيًا ليس بحل ورح يترتب عليه
(if wait only) ① low resource utilization
② high possible of starvation

* لو بدنا ننفي الشرط الثالث (no preemption)

لو كان : $P_1 \xrightarrow{\text{wait}} P_2 \xrightarrow{\text{wait}} P_3$ (wait) preemption او خلينا في
بصير عادي ناخذ من P2 او
resources ونعطيه الـ P1 حتى تنفذ
اكلته

* هون رح نخلي P2 باخذ حقها وهون او resource utilization
ممكن نقيد هاي بالباب واذا دائمًا رح تختار نفس الضحية
رح يصير له Starvation

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* لو فكرنا بمنع الشرط الرابع (circular waiting) عن طريق ترقيم كل resource برقم معين



وطلب كل process لل resource لازم يكون اعلى رقم ذاك من اللي قبله يعني اذا بدك تطلب P2 بعدين بتقدر تطلب P3 فقط (مابتقدر ترجع لورا)

↓



هذا الخط بيعني ممنوع وبالتالي مافي deadlock

* طريقة موجود ولكنه غير منطقي لانه عملي تكون بتمنع process من طلب resource معين (قاعد بتتحكم بأدائها) وعملي ممكن ترفض ال process ويصير لها starvation وما أخذت ال resources اللي بتستغل

- بالنهاية كل prevention أثرها :

① low resource utilization

② starvation

③ data inconsistency

لذلك هذا خيار غير محبب

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

+ حل الـ avoidance هو منطقي أكتر، و بيبني زي شي
ممكن يقرد الـ deadlock نحاول نمنعه و لكننا لا نضمن عدم
حدوث الـ deadlocks في الحالات .

- بالتالي في تعمل استراتيجية مبنية على الـ avoidance لازم تضل تراقب
كل شي عن طريق خوارزمية نجدت ندف وت .

- الـ avoidance يستخدم ثلاث بارامترات :

① لازم تكون معروف (available resources) متاحين ما حدا حجزهم

② resources allocated (المحجوزين) ومين حجزهم

③ maximum demands : الـ process اللي أخرت استاد allocated
على بد ما كان وقت لا . (ممكن يطلب مستقبلاً)

+ نقدر نعرف العناصر و إي منهم مأخوذ ولكن كيف بدي عرف العنصر وقع
طلبه

ممكن نعرف العنصر وقع طلبه عن طريق scann سريع على كودها
وتعرف اشي بتعمل داخلي مع تحتاج

بدك تضلك تعمل tracking resources لـ لقا معلومات متغيرة الا هي
المحجوز ✓ عشان يكنا كمان شوي يرجع ولا لا؟

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* الـ deadlock avoidance هي طريقة بين on demand و prevention
ممكن دايمًا نطلب بشيء لما يصير في طلب جديد بدها الـ OS
تروح وتتفرج عليهم

* الطريقة كالتالي:
أي process بتطلب resource بدنا نعمل الـ check statements
اذا الـ request بتحقق بحافظ على الـ system بـ safety ممكن
نسمح فيه أما اذا بخلي الـ unsafe بـ نرفضه الـ prevent

* بـ نحط قدامنا الـ available و الـ allocated و الـ future
الآن اجاك request جديد بدك تشوف حسب الوضع اللي قائم، الخطيرة
وكذا، اذا تحققنا من الطلب، انه بخلي النظام unsafe لا نقوم
بالاجابة عليه، أما اذا بخلي النظام safe state بنقدر نجاوب عليه

* اذا جاني مثلاً 3-request طلب لاستخدام resource معين
ما بنفع كلهم مع بعض، بـ نميز نعتي واحد واحد
وبـ نعمل الـ safe sequence اللي هو الـ
$\langle P_1, P_2 \rangle$

* لو مشيت P_1 وحيدة لوحدها بتقدر تنجز شغلها باستخدام الـ resources
المتوفرة ولن تحتاج عزلها

* عند انتهاء P_1 وتركها لجميع الـ resources ممكن P_2 تستفيد
منها لأنها تحتاج وهذا اللي هو متاح بعد ما تركته P_1

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

* <P1 , P2 , Pn> بنحاول نرتب الـ process هون كالتالي:

① اي بدو resources قليلة ممكن نجاوب عليها بالايجابة" بحالة البداية

② Pn اعتماجة للآخر عاي بكون بدها كتير resources فحطيناها بالاخر كانو لي يجي دورها يكون كل الـ Processor اي متلها تركوا resources

* We have 2- avoidance algorithms version 1 and version 2: (الناتج بتفهم واحد لنفس الاشي)

والهدف منهم دراسة الطلب في حال يبقى النظام safe فيوافقوا عليه او يحوله لـ unsafe فيرفضوه

* Alg version 1 *
(1 copy)

• نستخدم اذا كانت resource في Single instance في كل: Banker's Alg اذا لقيت احدهم عنده 2 copys او اكتر لازم تحول عن

resource type : اغلب كل الـ instance النقطة داخل اغلب

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* حيار رقم واحد: Resource - Allocation graph وهاي تختلف عن اللي ذكرناها سابقاً لانه اسبقية كانت فقط بتشوف اذا في deadlock يعني ما بتعمل avoidance

اضافوا زي جديد هي :

1- تلاحظ وجود خط متقطع



قلنا بدنا 3 حالات تنفذ avoidance :

① available : مثلاً R1 محجوز، R2 متوفر

↓

مش طالع منه سهم

② allocated : زي R1

③ future : الخط المتقطع

* P2 could request R2

لانه P2 حالياً طالبة R1 (wait)

و P2 ممكن تطلب R2 (no wait)

* السهم طالع بضل منقط طول الـ time بعدين لما يتطلب 2 بنعمله سهم متصل وهيك بكون طلب وتحول wait اذا وافقنا عليه 2 بنعكس اتجاه السهم ويصير طالع من الـ resource ومتجه للـ process

* الـ avoidance هون بكون كالتالي : بنجرب اذا حولنا السهم لمتقطع هل بتحول لدائرة اذا آه معناته هذا السهم critical ولازم نمنعه

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

* بعدين لو أجينا لـ P2 طلب R2 يتحول اتجاه السهم وعمل له
allocate يصير عندي دورة نتيجة تحول اتجاه السهم ، طلب
P1 (حتى لو جاء بيادة بالرفض) ولكن تحقق شرط الـ deadlock

السهم اعتقها اسمه (claim)

* لو P1 طلب بالأول ، وافقنا عليه ، ح يتحول اتجاه السهم ، لكنه لن
يسبب أي دائرة ، لذلك في خطر ، ولكن لو P2 طلب ح نرفض

- كلمة لا طلب يعني تحول الـ request ، claim

بالتالي الآمن الآن انه يشتغل P1 بعدين P2

safe sequence ⟨P1, P2⟩

من ممكن يشتغل بالأول — لـ — ممكن يشتغل بالأول

request i (granted) يتحول assainment

بدون ما نعمل دائرة معناته آمن وصحيح

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

Banker's Algorithm

* اشمن كل العمليات إي بالعمليات وركز عدين:

عشان نشتغل على هاي الطريقة لازم نحتاج 4-array

① Allocation ② Max ③ available ④ need

لاحظ سلايد 31 :

Available

A	B	C
3	3	2

single dimension حاطلين كل resource عدد النسخ إي عنده

باقي عن A بـ ٣ نسخ

وعن B بـ ٣

وعن C بـ ٢

هاي المعلومة لازم نحطلها عن

يا ما بتمر، لازم نحطولها عن

طريق : تشوف عدد الـ allocation

وتحدد كل process كم أخذت وتجمعهم

وتطرحهم من العدد الكلي بالسؤال

افترض A = 10

B = 5 ، C = 7

	A	B	C
P_0	0	1	0
P_1	2	0	0
P_2	3	0	2
P_3	2	1	1
P_4	0	0	2

* الـ MaxArray ما بقدر أحسبها لأنها توقع للمستقبل

$10 - (2+3+2) = 3$

$5 - (1+1) = 3$

$7 - (2+1+2) = 2$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Max

Date Page

	A	B	C
P0	7	5	3
P1	3	2	2
P2	9	0	2
P3	2	2	2
P4	4	3	3

معناه: أتوقع خلال الـ lifetime لـ P0 مثلاً" انها تطلب بالكثير 7 من A و 5 من B و 3 من C

ولن تتجاوز هذا العدد تحت أي ظرف من الظروف

وهذا العدد لايمكن انها ترجع تطلبه وتكون الحد الأقصى إي ممكن يطلبه

بناءً على ذلك ممكن نحسب (إي فايل بدها ياه) Need

	allocation A B C	Max A B C	Need A B C
P0	0 1 0	7 5 3	7 4 3
P1	2 0 0	3 2 2	1 2 2
P2	3 0 2	9 0 2	6 0 0
P3	2 1 1	2 2 2	0 1 1
P4	0 0 2	4 3 3	4 3 1

↑

- الحصيلة من طريقة: P0 مثلاً" كم إلي حدها A بدها ياه 7 طلب كم آخذه؟ (0) لأنه Need هي (7-0=7)

- طلب كم بدها إلي حدها B = 5 وكم أخذه = 1 بالتالي 5-1=4

- طلب كم إلي حدها C = 3 وكم أخذه = 0 بالتالي 3-0=3

وهكذا لكل الـ process

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* فكرة الـ Deadlock انه تحاول ما تشغل كل الـ 5-Process مع بعض حاول تشغل واحد واحد الباقي كمان نشغل الـ Safe sequence : بيبين من هذي الـ 5 اعرف بنشغل واحد من الاثنين تشغله بالبداية (تحتاج تقارن الـ Need كمان تقارن تجاربه والـ Max خارج حوي)

** بعد نطلع كل الـ Need فقط وندخل جنبه الـ available ونضيف نقارنهم مع بعض

	Need A B C	available A B C
P_0	7 4 3	3 3 2
P_1	1 2 2	
P_2	6 0 0	
P_3	0 1 1	
P_4	4 3 1	

* اختار الـ Process الـ resource

إي ممكن تطلبهم موجدين :

① P_0 نقدر نشغله اختارها لانه من البداية بدها A=7 وعندي حر

② P_1 نقدر نشغلها لانه بدها A=1 وعندي حر وبدها B=2 وعندي حر وبدها C=2 وعندي حر

③ P_2 لا يمكن لانه A=6 وعندي حر

④ P_3 ممكن لانه كل بدها إياه موجود

⑤ P_4 لا لانه بدها A=4 وعندي حر

* الآن هاي ممكن أبدأ بـ P_3 أو P_1

* عندما تجرب كيف اختار الـ Process بنهاية شغلها بترجع أكبر عدد من الـ resource

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

* لو اجبت اخترت P1 هل هو الخيار الأمثل ؟ بدك تكون حسب
اختيار P1 كم رح ترجعلك A=2 , B=0 , C=0
طيب P3 كم رح ترجعلك A=2 , B=1 , C=1

* كون ذكي بالاختيار ولاحظ انه resource A عليه طلب أكثر
فاختار الـ Process اللي بترجعلك أكبر عدد من الـ A ، طيب عندنا P1, P3
برجعوا نفس العدد بالتالي ممكن تتنقل لـ P2 وتوفر
برجع أكثر.

الأفضل نبلش بـ P3 (ويجب التذكر انه لا يوجد حل واحد فقط)

	NEED A B C	Available A B C
P0	7 4 3	3 3 2
P1	1 2 2	
P2	6 0 0	
P3	0 1 1	
P4	4 3 1	

رح ننفذ P3 :
(A B C 0 1 1) نتقدر
تنفذ بالمعطيات
اعد جدولة (A B C 3 3 2)
بس تخلص رح ترجع فينفع
(A B C 2 1 1)
منهيج الموجود (A B C 5 4 3)

لو P1 بعرفها : تحتاج (A B C 1 2 2) وفي (A B C 5 4 3) اذاً رح تنفذ وبعد تخلص ترجع
(A B C 2 0 0) منهيا الموجود (A B C 7 4 3)

لو P2 بعرفها : تحتاج (A B C 6 0 0) وفي ↑ بالتالي تنفذ وبتخلص ترجع (A B C 3 0 2)
وبيرا النتيجة (1 0 4 5)

وهيك لحتى تطلع الـ safe sequence (او امن بترتيب اسلايد 32)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* بالتالي على اي Alg متكملين اذا عملت run لعدل اذ يكون الدخل safe sequence على اي process بتاع النظام

* هذا كله لا ينفي المشكلة

* بعد ما جهزنا اي system وعينا recommendation safe sequence اه

- هسا لو اجاك request عل تقدر (grant) تعطيه

مثلاً اجاك (3,3,5) وانت عندك هالاردا (2,3,0) A B C لا تدخره A B C

بالتالي عم تاخد هذا الـ request وماضي داير ترجع تعمل rerun لحالك السابقة لانه لسه رح تقدم عطلوبة غير متوفرة أساساً

اجابة أول سؤال سلبية ↓

- قارن الـ request مع الموجود اذا الموجود أقل رح ترفض الطلب

السؤال الثاني : (P0)

اذا طلب (0,2,0) والموجود (2,3,0) بدك اياه ديتي ممكن نلبي فيه .

P0 كم ممكن تطلب من A حتى ؟ 7 ، وB=4 من C=3

وهو حاكيلي انفا بعد ما نلبي (0,2,0) بالتالي صحيح ويصير الـ need ← (7,2,3) بالتالي مبدئياً رح نوافق على الطلب لحتى نرجع نعمل rerun لـ Alg اذا طلعله safe رح نوافق

* لو وافقنا رح يصير المعطيات كالتالي :

Allocation need

0 3 0 7 2 3

ومنقدر نعمل

اذا لقيت sequence safe آه . الدكتور جربه

وتالصبنغ :

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* بالآخر هاي الـ Alg بتحاول تعمل تجنب الـ Avoidance أو الـ deadlock .

* إذا حصل الـ deadlock نتيجة انه الـ Alg اعطى ما نجحت إجراءاتها أو عطى حظ ، ادخل request و grant وبدي الـ unsafe system إيه رح نعمل ؟؟ وكيف رح نكتشف الـ deadlock

الـ Detection عن طريق resource allocation graph (الإجراء الأول) وبتعرف إذا في دائرة أو لا

زي بالصورة تحت شكل (٩) لاحظ في أكثر من deadlock إلا داخل الدائرة الواحدة أو حتى بـ الشكل M

* من شكل (٩) رح يطلع معنا الشيء هو (wait-for graph) للتسهيل على الذاكرة فقط

بشيل الـ resources وبخلي الأسهم بين الـ processes على طول

ولكن شرط :

① وجود resource بكل one instance (single copy)

* إذا وقت نعمل الـ safe sequence قمت تخلص كل الـ processes عادية آمن وفش deadlock أما إذا وقفت بأي عملية فبتكون في deadlock وجربت كل الخيارات عادية في deadlock

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* قلنا انه أي حركة اذا كان طارئ يعني tracking اصلاً عم extensive انك تعملها وعم حركة قاعة لستقبل كل شي ومش تابعة لنظام اذا كان طابخ فيها data structures وعملنا graph اذا بيطيع من وضع deadlock

- طالما اجابة معينة على كل كم اذا كان بعمل construction بناء graph اذا ويكون ممكن يكون اجابة حسب system وكل كم اذا deadlock بظهر

* مثلاً جوازك بالبرج كل هاد عرضة deadlock كتير؟؟ اذا قديم آه اذا جديد احتمالية صغيرة

* اذا عندك many process رح تزيد احتمالية deadlock ويتطلب اعرافية أكثر وعم ترسم ديناميك أكثر (resource allocation graph)

كنا حاكين ب 2 phases ؛

① Banker's Alg (avoidance)

② detection تونينا ↑ نجح زوه من هدية (wait-for) أو

③ اذا صار deadlock بتكون اذا Alg مش عملت

④ اكل اصلاحات Kill process termination



لو عملت Kill لـ P2 رح تشتغل P1 لانه بستناه مشكلة P3 بعدها P3 بتشتغل مشكلته برضه

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

* او process termination تكلفة اكبر من انك تعمل resource preemption لانه ممكن P2 يكون عندي resources من A B C و A ≤ B ≤ C فرضاً B, C تكلفة ممكن تكون قليلة، فانت لما تنهي او process كلها انت عملت حل قوي extreme ممكن شوي تعمل relaxation لهذا كل ما تروح عندي اقل تكلفة بحيث تكون الكلفة كبيرة مثلاً B, C فخذهم هم بس شوي وارجع رجعهم، هذا ما يصير

* لو رجعت بالثانية بصارت عندي اعتكلة بكون سببها A لانه عليه طلب كبير	حل اعتكلة ولكنه يجادل

* الفرق بين الكلين انه انقاذ (P) برجعها لنقطة ارجع شي اكل اثاني لازالت running ولكن مقابل اخذناها بعجز او resources، فرضاً اخذت B, C انت ما برجعها لنقطة ارجع انت برجعها بس بمقدار B, C

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

Ch8: Main Memory

* الـ main memory أو الـ RAM هي نحكي عنها من منظور الـ OS مش الناحية الـ HW

يعني الـ OS كيف شايف الـ memory وكيف بتعامل معها كيف بنسق عليها بحيث انه يستخدمها بأفضل شكل ممكن

* أي برنامج قبل ما يكون موجود بالـ memory يكون في نسخة بالـ harddisk أو الـ Applications وجزء ما بتحفظ عليه مرتين ويشتغل، لما يتحمل نسخة بالـ main memory وبعدها الـ process

* الـ OS يدير الـ Processor والـ CPU والـ main memory

- أي برنامج بتكتبه من خلال الـ addressing mode إلي أخدناهم بالـ assembly تقدر تستخدم 2-typ's من الـ storge لهذا البرنامج يا إما الـ main memory، أو حطينا العنوان داخل أقواس [] يصبح يصبح located داخل الـ main memory

بالمقابل اذا بتستخدم الـ register زي AX, SI, DI

الـ 2-storge اللي عم الـ OS ① main memory ② Registers

* لما يصير لازم نعمل trad-off اعرف الـ registers صغيرة وعالية والتكلفة عالية والـ main memory العروف عنها الأداء الأقل وسعر الأرخص

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

عشان يعيرعنا Balance بين الـ cost و الـ speed

بكونوا عن 2types
ofstorge

* الواقع هدول من انواعين الرحيسيين في secandary storge زي الـ harddisk و الـ caches ولكن كمبرمج عاتقدر تكتب كود وخزنلك عليهم اه انا بتستخدم الـ harddisk لانه stream

* ايش بقدر اخزن داخل الـ main memory ؟

① Data ② instrechions

بجميع الحالات انت بتزود الـ memory بـ address و بتبع ذلك بما عالجه reading او writing

reading ← داتا مجهولة بدي اقرأها

writing ← داتا معروفة بدي اغيرها او اكتبها

* إذاً الـ memory تحت الغلب ممكن تعمل 2-oprations

① reading ② writing

* الآن ما بين الـ addressing modes و الـ regesters و الـ main memory أسرع؟ الـ regester لانه بالعادة تتم بـ oprations كتير سريع (1 clock cycle) بينما الـ main memory بتاخد اكثر من 1 clock cycle

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* لما ندخل many cycles يعني ال cpu رح تفضل وتوقف
وهذا التوقف بندخل عنه stall
stall يعني انه ال cpu قاعد يعمل pose حتى تيجي المعلومة
من ال memory او حتى تتكتب عليها
* بالتالي ال memory بطيئة مقارنة بال cpu وبالتالي ال cpu
اذا احتاج معلومة منها رح يتعطل

* الفكرة انه ال os من وجهة نظرة الاذكى لازم بالنسبة
لل memory يعمل اشي بخلي السرعة لازم يعمل
combatibility بين speed up ال memory وال cpu حتى يصير في
سرعة ال cpu وسرعة ال memory

* طبعًا هناك حلول أخرى لتخلي ال cpu يتفاعل مع ال cache
هو فعليًا انتج بتكون بتستخدم ال cache بس ما تقرش
انتج بس تحط اختراعك زي هيك [ ] انتج ما بتجبر ال os
يستخدم ال cache هو بيستخدمها زي ما بده

* اذًا ال os لازم يعمل اشي بخصوص ال speed وكمان
بخصوص ال protection ، لانه حجم ال memory محدود
وما بقدر ال process ياخذ زي ما بده مساحة وتخزين بدون
تدخل ال os لمساحة ال memory قليلة باعتبارنه مع عدد ال process
اللي بدهم ليستفيدوا منها

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

* اد os لازم يعمل التحكم لـ memory :

area utilization ③ protection ② speedup ①

↓

بين اد processes

backup لـ memory اد threads ، اد

تستخدمها جميع اد execution unit

Base and limit Registers :

هون بنحكي عن اد protection وكيف اد os بيخلي اي process معينة

ما تتجاوز اي مساحة اقل منها وتدخل على مساحة process ثانية



استخدام هذا برجعل معلمتين

① اد address الصغار بالرقم

بكونوا محجوزين لاد os

واي شي ما بتقبل تستخدمها

او تخزن فيها

② ما بقي من اد memory قد يكون empty (فاضي)

او عليه اد processes

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

لاحظ انه كي وجود process في الذاكرة ما بكون في multiprograming
ما بكون في process واحد بال memory

معاه الـ OS :

① يمنع جميع الـ process يتجاوزوا مساحة الـ OS (0 - 256000)

② process A لازم الـ OS يعرف انه اي address بتحاول تقرأ منه او تكتب عليه بدخل بين اي حدين اثنين (256000 - 300040) وهنا بيصير عندي الـ PA تحاول تتجاوز هاي اي واحد لازم يطلع violation

③ الـ OS يعرف هذا الشي عن طريق استخدام 2 pointers
الأول اسمه Base وهو يحدد الـ address اللي starting point
الثاني اسمه limit / length بعرفك حجم الـ process
لذلك بتقدر تعرف النهاية وبتعرف (Base + limit)

* How many Base pointer exist ?
# of Base pointers = # of processes

* How many limit pointers/register ?
# of process = # of limit pointer

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* كل عملية request لازم الـ cpu يتأكد انها من الـ Base والـ (limit + Base)

* تكلم سلايد 6: يوضح كيف الـ Base و الـ limit بتعاونوا بحيث يخلوا أي address يطلع من الـ cpu بالـ user mode (يستخدمه المبرمج) يكون صح.

① أي address يطلع من جهازك لازم يكون أكبر من أو يساوي الـ Base (إذا لا فأنك بترجع رجوع لعند باد address وتتعدى على مساحة غيرك) فيطير exception / trap / error

② اذا كان الـ address يساوي Base رح نشيك انه لازم يتجاوز الحد الأعلى Base+limit ,

* اذا كان الـ address أصغر من الـ Base أو أكبر من الـ Base+limit رح يطير (error) يحتوي على: انه الـ process تحاول تعمل access لـ address مش من حقها حدودها

* سلايد 6,7: حكما كيف تعمل process من process ثانية وكيف تعمل اله من الـ process

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

Binding : مهمة بقوم بيها الـ OS (تحويل الـ address اللي بالبرنامج من address غير حقيقي إلى address حقيقي يمكن استخدامه مع الـ main memory)

* زي ما بنعرف الـ address نوعين :

① Physical ② Virtual / logical

وقت التنفيذ بتحول الـ logical لـ physical اللي بتعرف بيها الـ memory

Virtual / logical لما address اللي بيصدر البرنامج وهو غير حقيقي كأن نعرف int x ؛ البرنامج في الخلفية بيجيب (x) والعرفة &x هذا العنوان عالباص الـ CPU توصل address مكان الصحيح بالـ memory

* لأن مهمة الـ OS انه يعمل Binding (ربط) بين الـ address اللي صادر من البرنامج (Virtual) مع الـ physical address اللي الـ memory عندها تخزين فيه

* عملية الـ Binding لا يمكن الاستغناء عنها والعملية كمان بتصير وقت اللي بدك تجيبه من الـ memory مثل الـ instructions اللي جوه الـ code segment والـ data اللي جوه الـ memory

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

Binding كيف نعمل (Base + offset) أي logical address

physical ← Base 0 + offset بدي عنوان

↓

data/codesegment

* كل address حسب تكلة , صيغته بصير له Binding مختلف

① compile time binding : عملية التحويل بتصير قبل ما البرنامج يعمل run

② load time binding : لما يتحمل البرنامج بال memory بيتم تحويل ال address

③ execution time binding : ما بنعرف ال logical من ال physical إلا وقت التنفيذ

* مش ال os اللي بتتبع برنامجك بتقدر تحول ال address بعدك

انت كمستخدم من logical لـ physical بنك على الكلمات الثلاثة

① اذا كنت عارف ال address اللي بدك تستخدمه يعني مستخدم constant address

بقدر يحولها لـ ه at compile time

زي لما كنا نكتب ORG 1000

absolute code ≡ كأنك بتحكي لـ os انه بدك

لا تحمل من عند موقع 1000 ولا أكثر من مرة ولا address

صار يتغير لما سبب ال ORG

اذا متعودة بتغير مكان العناوين

Date Page

② مرات كنا نحكي ADD Ax , [Bx]

العنوان اي مهون ما بتقبر تعرفه الا انا اخدت

(offset) Bx و تجعلها الـ (Base) Data segment الـ

* العنوان مش رقم / constant

فرح بيبعت الـ Data segment كـ pointer لـ بعض (load)

لذلك تؤجل عليه تحديد الـ address الـ physical اي ؛

الـ (load time)

* العنوان هون رح يسمى Relocatable code ؛ يعني حسب الـ location

اي انقل فيها loading لبرنامج: رح يأخذ الـ address متغير

هذا شيء وكل مرة بتقبل ran رح يتغير لموقع حالة الـ memory

③ execution time ؛ ما بتقبر الا وده يحول العنوان الا وقت

binding

التنفيذ لانه ممكن العنوان يعتمد على عملية

حسابية لازم تنفذ مسبقاً أو ممكن البرنامج ينقل بنص

الـ memory وبنشان بخاصية الـ swapping اي شفناها

بالـ mid term schuding (قبل الـ process ويوديها على الـ hard)

فالبرنامج يروح ويجي بين الـ hard disk والـ memory

وهذا يؤدي إلى لازم حساب الـ address أكثر من مرة وكل

مرة بنحطها على ناتج مختلف

(MMU)

* بالحالة هاي احنا بحاجة إلى HW معين اسمه Memory Management Unit

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* بال compile/load time مابنحتاج حاجة من ال HW عشان يجيب العنوان أما بال execution time ح نحتاج ال (MMU)

شكل سريع: بفرجيك مراحل تنفيذ البرنامج

① compile time : البرنامج بتحول لـ Binary

② load time : تحميل للبرنامج تبعات (linkage editor) وتحميل للمكتبات اللي مستخدمها (system library) زي ال i/o stream / mac / manipulator

③ execution time : مرحلة التنفيذ

* بعد عملية التحويل ح نقطع دايماً نفس النتائج physical/ logical اذا كانا load / compile لاننا مابنتكلم عن ال memory كمان execution time بتعني بنفذ ال process كله زي ترجمة وترجمة time على ال harddisk

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

Memory Management Unit (MMU)

* هاي بتظبط الدخول لحالا الـ process بحيث ما تتحرك كتير بين الـ harddisk والـ memory لانو بيخلي نضطر نحول العناوين أكتر من مرة

MMU : هي HW وبتشتغل أكتر من مرة بتحاول تعمل binding بين الـ virtual والـ physical

* التحويل اله أكتر من طريقة واختلاف الطرق راجع لاختلاف طريقة التخزين في الـ memory

* فأول ما تشتغل الـ process بتخزن في الـ memory بـ mechanism معينة وبتحدد هاي الآلية عملية الـ binding تتم داخل MMU

① أبسط طريقة استخدام الـ relocation register

(بذكرنا بالـ load time binding)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



* كيف بدها تصير عملية ال binding ؟

ال memory ساحقة كبيرة وبرنامج ممكن يرمى بشكل عشوائي
في أي مكان في ال memory بالتالي ال line(0) ال logical
ما بكافئه line(0) ال physical لذلك هون بنخزن شي اسمه
(relocation register , starting point , Base)

هو اللي بحط انه ال starting point = 14000 معناته انت
ال offset بتبلش = 14000 ، النهاية تكون 14000+X

* أهم شي تعرف ال starting point وبعدين بتطلع أي رقم
* يعني موقع 100 بال process ج يكون موجود على الموقع 100
بدي من بعد ال 14000 يعني 14100

* لهيك لما ال midterm رجعت مرة ثانية على ال memory
ركبت بموقع ثاني وبعد أيام 16000 (أي موقع قديم بديله 16000 بطلع
الموقع الجديد)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

هذا هي طريقة الـ MMU بتقدر تعرف كل logical address
اين يكافئه بالـ physical من جمع الـ relocation register

مثلاً: افرض عندك كود
يتكون من كذا function
كل من الضروري أستخدم كلهم واحطهم
داخل الـ memory واحجز مكان لـ
3-functions ،



ممكن يكون الـ OS مثلاً smart وبيكتب نفسه
وممكن يكون smart ويعمل الـ functions إلي انت مستخدمها
وبالتالي ممكن نفس الشي اسمه dynamic loading (تحميل عند الطلب)

اذا اكتشف الـ OS انه الـ main بستدعي fun1 , fun2
وما بستدعي fun3 فما يجب يحمل الكود بالـ memory
اي يحملك الـ main وبعدين يعمل dynamic loading بس إنك
بتطلبه بجملة

* حتى لو كانت الـ process بتستخدم أو ما بتستخدم الـ
relocation register أساس الـ dynamic loading

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

* فائدة الـ style دا بتحمل البرنامج كله ابتداءً من الـ starting point وـ static loading دا بتحمل الكود كله سواء محتاجينه دلوقتي ولا لأ

* الذكاء اللي بتحمل فقط عند الـ main starting point والـ functions بيجوا بعدين عند الطلب وقد fun اي حاجة تستخدمها هاتحمل في الـ memory

مقارنة	dynamic loading	static loading
	بتحمل فقط الـ main عند	بتحمل كل الكود عند الـ relocation register
	الـ relocation register	
	* أفضل من ناحية توفير المساحات Buffer memory utilization / saving space	

الـ starting point بتختلف وظيفتها عن الـ relocation register اللي هي التخزين

* متى نستخدم الـ dynamic؟ اذا كود كبير وفي جديد من الـ functions بيتم حين ستخدم

* إلا بميزة على الطريقة دي عايزها special support من الـ OS

* نفس الطريقة ممكن نطبقها على الـ library

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* زي ما كنا بنكتب أي برنامج كود مجموعة من الـ functions ومجموعة من الـ library

* ودا كنا داخل الـ include الـ library وما بستدعيها وسوية الـ static load بـ تحمل

* حاليا بعمل الـ linking الـ library اللي بستدعم من أجزاء داخلها

Dynamic linking:

دمج الـ library مع الكود ،

دا الـ static بـ تضيف كل المكتبات سواء مستخدمها أو لا

بالتالي حجم الكود بيصير كبير وبيأخذ مساحة كبيرة من الـ memory

بالتالي الـ os بتكون عنده protection أعلى

* إضافة لعدم الـ os عنده protection أعلى صلاحيات لدى الـ high compatibility على الـ memory فبحاول قد ما يقدر ما يحمل فيها إلا كل ما هو ضروري ساعتها بيجي الـ dynamic linking (اللي ما بستدعيه ما بجيبه ، اللي خلصت منه بطلعه من الـ memory)

* الـ library اللي بلزمك جيبلها stub as pointer واللي ما بتستدعيها ما تتطلع عليها أصلاً وكأنها غير مكتوبة

والـ execution time تحدث في Dynamic linking

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

الهدف من الـ dynamic loading والـ dynamic linking توفير الوقت

↓ dynamic loading — الوقت يصبح أسرع

لأنه لما تحتاج شيء يروح

تجيبه فالبرنامج واقف

والـ Kernel هو يشتغل شان

يجيبلك باه

↓ dynamic linking — ماعندها مشكلة

بيطلع أسرع لأنه

انت ماتجيب الـ library كلها

انت بتحط مؤشرات إي بتزيلك

فقط

Contiguous Allocation:

اح نحكي الآن كيف نخزن ونطرح بـ ٣ معايير:

① Contiguous allocation: يعني ممكن process حجمها 1K لازم أحطها بالـ memory بمساحة حجمها 1K وبكون متتالي (ورى بعضها) زي الـ array

• خلي بالك الـ memory الها ساعتها محددة جبرًا

لذلك بدك تكون دايل efficient

PX

• الـ PX إلها مساحة 1K

بدها 1K Contiguous بدها 1K بالضبط ومتالين

وهذا الـ 1K إلي بدي أخزنها فيه اسمه Partition

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

- هدول بعرفنا 2-types of partitions ؛

① Partitions الحجم نفس الحجم

② Partitions الحجم Variable (متغير) size

* الـ key ideas اللي رح نشتغل عليها :

① Resident OS (يعني الـ Kernel code داخل الـ main memory)

بالعادة بكون الـ OS في الـ memory low area

② الـ user process بيجوا بالـ higher area

وتحت الـ low part اعتقد هو OS

③ each process contained in single contigious section of memory .

section واحد حجمه بحجم الـ process ومتلاكي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

1) Partition اللي نفس الحجم



بالتالي اذا اجت A ما بقدر دخل تحطها

كله نفس الشي

* هل من الممكن حجم الـ Partition ما يكفي الـ process ؟

هون لازم يكفي ، لانه حجم الـ Partition بكون بحجم أكبر process موجودة

2) Partitions اللي احجام متغيرة



بالتالي اذا اجت process من كل الخيارات رح تزدي لنفس النتيجة

مزمنا بتوسع بأماكن محددة

P1

Fixed Partition	Variable partition
مجالة مساحة بمساحة أكبر process فاذا اجا process صغار ما رح تحتاج كل هاي المساحة بالتالي تضيع مساحات (مساحة غير مستغلة) وهذا اسمه internal Fragmentation	* P1 لما تتخزن في أي مكان بوسعها أي اشي زيادة داخل محجوز باسم P1 بك بتصير Free location خلي الباقي بيتفيد منها ، هاي شي دائما منيحة من ناحية عدم حدوث internal Fragmentation
Bad memory utilization	

اذا الـ Block الواحد إلي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

بال Variable partition ممكن يصير في wast بالمساحات من نوع آخر



اذا كلا الاتنين بالمساحة الصغيرة بين P_1 و P_2 (كانو بدافي التخزين من P_1, P_2) الـ process إي كان اختيارها بحيث تركيت فراغ

* بالتالي هاي الدائرة اللي رقاد هلا ت wasted لانه حجمها صغير بالتالي يعتبر fregmantation اساءة من مجزئة باسم حلو ولكنها غير مستغلة لانها صغيرة)

* هون كان في سوء اختيار، مكان الـ process وهاي الظاهرة اسمها external fregmantation الحل:

① حرك الـ P_2 فوق لتحت حتى يكبر هاي كان الفوضى

② حرك الـ P_2 لفوق بحيث يروح الفراغ

* ملاحظة الـ internel ما الحل fregmantation

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

سبب الـ OS إنه يرجع بحكي عن الـ relocation register



لما أدخلها بمكان
كيف بدي أرجع
أعرف وين حطيتها؟
عن طريق تخزين قيمة الـ
relocation وهي الـ Base
في مكان معين ممكن يعمل
limit reg
في حالة الـ variable partition
أعرف وين تبتدي ، أما إذا كان
static partition فأنا راح أعرف وين بنتهي
بس بدي الـ relocation register يعرفني
مسبقاً

* لما يكون نستخدم الـ contiguous allocation بكون عن أكثر
لأنه حجم الـ kernel (أو) ممكن يكبر في حال ضاف عندك extra i/o devices



عم نتكبر هنا
مثلاً جاي بمكان ثاني ونزل خط أزرق
وغيرتلها الـ relocation register (نقطة البداية)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

سلايد 17 : بقرجينا Variable partition وحجم الاماكن
التابلة للتخزين هو الجزء اللي بتتغير مع مرور الوقت
وبنسميها (Hole)

① P8 خلصت شغل وفضي مكانها

② P9 اجت وكانت بتعزمن P8 وماخدت كل المساحة
هل في external / external fragmentation ؟
OR

internal لا يوجد

external ممكن يصير لو صار في فراغ صغير بين الـ processes

سلايد 18 : بيشرح Variable partition بين ما يكون عندك خيارات
عندك مساحة الحجم وتوصل process 5 حابة تتحمل بالـ memory
وبتبدأ تنفيذ وبيك بدك تحطها أي
جزء لحظياً انه ما تتحط بجزء
كبير الباقي رح يترك كمساحة تخزين
محتملة لـ process تانية دون بكفي)
عنا ٣ معايير :-



① First-fit : واحد بشوف اي مساحات الفاضية
أول مساحة تناسب P5 خزنها فيه على الطريقة
صح فعلاً speed هي الـ optimal utilization ممكن أول مساحة
storg
دايماً تكون أكبر بكتير بالتالي لسبة أن فضل حيار

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

② Best-fit : بدور على كل الأماكن الفاضية وتشوف أحجامهم
وتختار المكان الفاضي إلي حجمه مقرب كتير على حجم الـ process
بحيث ما يضل عندك فراغ يؤدي لـ external fragment

عندك هو هنا الـ memory utilization من أسوأ

③ Worst fit : عكس اللي فات الـ OS بتقعدها وبتدور على الأماكن الفاضية
وبتختار الـ process أكبر حجم موجود حتى لو ما بدها إياه
(خيار غبي)

* Paging : طريقة بتقعدها الـ OS بتقوم بتخزين
الـ processes داخل الـ memory
(Non Contiguous allocation)
تخزين غير متتالي (تجزئة الـ process إلى أجزاء وكل
جزء بنحطه بمكان)
- هل الحل مناسب للحجم؟
- كيف بدنا نخزن نجيب الـ process وفي كل جزء بمكان؟

Paging صح انه بيقلب ويكنه جاب الحل لكن الـ fragmentation

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* الـ Paging يلغي وجود الـ #external fragmentation

فكرة الـ Paging:

① تقسيم ساحات التخزين بالـ memory إلى أجزاء صغيرة
الـ process بداية" بتكون موجودة بالـ harddisk وبعدين
تنتقل لـ main memory، لتلك بدنا نقسم الـ harddisk والـ main
إلى أجزاء صغيرة متساوية

فرضاً بدي أقسم الـ main إلى blocks كل واحد فيه rows 8
وكلهم الهم نفس الـ size الـ Block أو Fram



* لازم الحجم يكون powerof2 بين 2، 4، 8 ... 16M = 2^{24}) 512 = 2^9
وهو معطى بين

وعند التخزين رح نقسم الـ process لنفس حجم تقسيمة الـ main/harddisk

- كل لازم يكون نفس الحجم

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

بالباك اد Paging ، انك تقسك اد process اي حابة تخزنا باد memory تقسمها اي rooms بحجم معين من (512 - 16 M) ويزوج بتقسم اد memory نفس الحجم



* الاماكن اي كانت مرتبة باد process تطبع مبعثرة في memory

* بدون كل الـ Frams جنب بعض حتى عند تلاقي الـ external frag

* لدبري اعمل عمليات على متغير x كيف اد computer باله يرجعلك باله وين تخزن ؟

اي عملية تخزين ثوانية لازم يكون مرافق اسمها table وفيه كل مكان وين راح باد memory

0	4
1	2
2	0

Page 0 راح موقع Fram 4
Page 1 داخت Fram 2
Page 2 داخت Fram 0

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

بدونه لا يمكن تعرف وين الـ Page واحت (Table
fetch عشان الكود ما يعمل run وهو بعد
instructions

* الجدول اسمه page table

* كم page table يكون عندنا بالنظام؟ بنفس عدد الـ processes

العمود عندنا ممكن يتكرر بين الـ process
مواقع التخزين
هون لا يمكن
أن تتكرر (لانه ما بصير يستخدموا نفس الاماكن)

logical memory	physical address space /
logical address space	physical memory
اعتقد منيا الـ	اعتقد منيا :
(Page ... Page) يعني Process space	اي منيا الـ RAM / main memory
	Frames

* كيف بدي اضمن انه البرنامج ما يكتب حدا من مساحات الـ Pages؟
يعني لو كل Page حجمها $32 = 2^5$ وكود الـ 100 بـ
بدي ع شو اعمل فيهم؟ بدي نحجزلها 32
وهذا يؤدي لـ internal fragmentation
ولكن صار في آخر Page



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

* ان حصل نقص نتيجة انه حجم ال process أقل من مضاعفات ال pages يكون هذا من ال page الاخيرة و هذا يؤدي إلى internal Fragmentation

↓

may happen (ممكن دائماً يصير)

واذا صار يكون بآخر وحدة

* لو انت فارض حجم ال page = 8 واجتك process حجمها 20



من اجل 8 فحصل internal Frag. حجة ع مواقع

* Address Translation scheme



عند ال memory تترجم قيمة x بدك تعمل التالي :

يعني هذا ال Block ممكن يكون حجمه 256 او 512 او أكبر

P0 : 200

لازم ال os يكون قادر يترجم متغير x يقول عن عنوان كم موقع على ال memory مضاف من Page 0

لازم رجعلي ال Page table اشوف P0 حتى Fram مزمّا كانت F12 : 200 بالتالي رجعلي Fram 12

* اعطي 200 من F12 الذي يخزن P0 كاملاً

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

① Page number : يعني P_2 و P_1 و P_0

P_2 ↓ 2 , P_1 ↓ 1 , P_0 ↓ 0

بس عملي ما بكون حدت اني offset / line

② Page offset (line) : اعطاني جوة اد Page

Page number = 0 , Page offset = 100

يعني بدي سطر 100 من اد Page 0

* لاني process حجمها 2^m بدنا نقسمها لـ pages حجمها 2^n

- حجم اد Page ، ح يكون معتمد بالنظام كامل

- اذا حكيتلك كمان page حجمها 512 ايه بتستنتج ؟

انه حجم اد pages من الـ logical address space لحجم اد process وكل frams بتكون د memory ، ح يكون حجم 512

ما هو عدد اد pages اعطاني ؟ (frams)

$$\frac{2^m}{2^n} = 2^{m-2}$$

Page number = (m-n) bits

Page offset = n (حجم اد page size)

اذا اد page/frame حجم 512 بكون د page offset = 9 ↓ 2^9

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

سكاريه اه : بقرجيك Page address resolution HW

يعني لما برنامج يجي يكلم بيه اعلى كذا من Page كذا
مو بصير ورا ديكوا ليه داخل اده حتى يقدر يعرفلن
اد ده address اي طلب بين موجود بالرام memory

سريع overview about paging techniques :

① تخيل عندك process حجم اد الوحدة Page = 2^{11} = 2048B

② لو اجال برنامج حجمه = 72,766B كم Page رح تحتاج؟

كم Page بدك = $\frac{72.766}{2^{11}}$ = 35 وشوي (1086B) بجبرهم بالآخر رح احتاج (36) وبكون فيني internal Fragmentation

كيف نحسب الـ internal frag.؟

حجم اد Page - اعتبقي

2048 - 1086

= 962B

بـ اد Paging اذا كان الو سلبيات؟

① internal Fragmentation

② قاعد بعمل overhead بسبب تخزين اد page table لكل process

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* أكبر كمية لـ internal fragmentation ممكن تصير (worst):

- لو عندي الـ page = 2,048B اخدت Byte واحد

1 Frame (Page) — 1 byte والباقي ضلة فاضي.

* average fragmentation = 1/2 Frame size فاضي

* بالرغم الـ page الأخيرة ممكن ما تتعبى لبيت ما تفضي حجم الـ pages كلهم وقتها بنسبة الـ wast بتكون قليلة

* لو بدنا نعمل page كبيرة [ ] وتاخد شوي الباقي wast (فاضي)

أما لو page صغيرة [=] حتى لو اخدت شوي الباقي بيكون قليل

* هو فعلياً أحد الحلول ولكنه غير مستخدم لأنه له تبعات أكبر من انه يصير internal fragmentation

تسمى الـ pages كلها pages احتجت 3 pages

معناته الـ page table رح يكون فيه 3 أسطر

* ممكن يصير في internal frag عالي بالـ page الأخيرة

0	Fx
1	Fy
2	Fz



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

لو تمنا ال process السابقة لاجزاء أصغر:



حجم ال Page table اح يصير كبير

ال internal freg اح يصير كتير وماح يكون فاكي لانه حجم ال fram صغير

* لاتوجد حل مثالي كل واحد الو مساوءه

* اكل الذي يستخدمة ال os صدموج بين الطريقتين

سلايد 25 :

Free-fram list : data structure بخزنها ال os بتنين تعرف ال Frames الفاضين

* بالواقع ال os بخزن معلومات عن ال Frames الفاضين والعاليين

وصح هاحب العاليين

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

Implementation of page Table

Frame رقم page 0 ←

0	14
1	13
2	18
3	20

* هذا الجدول يتم تخزينه بالتالي لمايدي نحطه بـ memory أو cache أو register

* الـ processSize مستحيل يتولد منه 4-pages فقط لانه الـ process بكونه كبار وممكن يتولد منه عشرات بل مئات الـ pages بالتالي حجمه كبير ومش راح نقدر نخزن هذا الجدول بـ register ولا بـ cache

عددهم كبار وحجمهم كبير لذلك الخيار الأمثل هو تخزينهم في الـ main memory

الآن لو مسكنا هاي الـ page tables وخزناه بالـ memory راح نرجع لمشكلة الثانية (المفروض نتجنب الترجمة بدينا على الـ pagetable)

* بالتالي عملية قراءة محتوى معين تتطلب زيارة الـ pagetable بالـ memory وزيارة الـ memory بعد اكتشاف مكان الـ pagetable ومحتوى الـ Fram

* لذلك بدنا 2-pointers عشان نشير الـ pagetable

① PTBR) page table - Base register (

② PTLR) page table - length register (

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* الـ (PTBR) بيدل على بداية الـ pagetable تبع أي process (طبعاً كلها بتكون في الـ memory)

* الـ (PTLR) بيقول انه في الـ process كم فيها pages

* الـ OS بيشتغل انه كل الـ processes اللي نفس العدد من الـ pages ولكن الـ process الصغيرة تحتاج (PTLR) صغير فلما كان الـ PTLR صغير هذا يدل على انه الـ process آخذة 2-pages (مثلاً 2)

واذا كان PTLR=200 يدلنا على الـ process أخذة 200- Frams/ 200pages

PTBR : بجنبك الجدول وبعدين ببلش دار PTLR بجنبك كم حدة وبالتالي بتقدر تروح وين بدك

* زيادة أي offset من الـ pagetable يترتب عليه زيارتين لـ memory .

لانه لما اقلك بدي offset من الـ page الأول اني بدك تروح الـ pagetable اللي هي اول شي بالـ memory وبقلك راح بكون الـ Fram وهي اول زيارة الأولى ، بحسابات اني راح تروح عليه وهي اول زيارة ثانية

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* هذا السبب الرئيسي منطقي لانه كل مرة بدك تعرف اين بدك تزيد الـ main mem مرتين، واحنا عايزين انه الـ main يظل بسيط قدر الامكان عشان يجعل وقت التنفيذ اقل

* اصل مشكلة زيادة الـ memory مرتين اعمل مكان بالـ computer خزن عليه الـ page tables يعني فرضاً حطه بالـ cache بالتالي اقرأ وين الـ Fram وبعدين روح الـ main
بالتالي صار زيادة الموقع بالـ memory تكلفته:
زيادة الـ memory + زيادة الـ cache

سبب 27: تكلفة الـ page table ما تخيلي وبكن اي تخيلي الحل استخدم Associative memory او cache memory أو translation lookaside buffer (TLB) كان أخزن الـ page table

* عدد الـ pages اللي بتستخدمهم الـ process كثير كبير مثلاً (50,000 page) وهذا يعني انه الجدول رح يكون عالي لذلك تخيل بدك تحط جداول كل الـ process اعوضوي بطل واقفين لانه الـ cache او TLB حجمها صغير
* اخرج نعس...

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* ~~ح نعمل الجدول العملية ولكن إي بستخدم بكون عليه~~
بال TLB أو cache كان السرعة

- ال TLB بحتوي على كل ال Pages ولكن بعض
الأكثر استخدامًا
- أما ال Pages إي استخدم قليل خليه بال memory

* إذا لقيت ال Page بال TLB ح نقول hit
وإذا لا ح نقول miss ونروح بال main

28 سلايد

- التدوير بال TLB بكون parallel يعني كل الحوافق مع بعض

* if the translation is done in TLB :
the time is low / fast
* if you did not find in TLB go to main
slow so the time is high

لذلك ح نحكي عن ال miss/hit ratio
↓
كم نسبة تلاقي طلبك
بال (TLB)
لو كانت 20% معناه لما
طلب معروفه ونتيجة ترجمة في 20% من عنوان ال TLB بتفيد
80% و ح يروح main - 317

Date Page

بصير الـ Access time (عملية زيارة الـ memory)

hit ratio = α

ε = ابسيلون

(وقت الـ TLB)

hit ratio × hit cost + miss ratio + miss cost

$$EAT = (1+\varepsilon)\alpha + (2+\varepsilon)(1-\alpha)$$

- $(1+\varepsilon)$: وقت زيادة لـ memory + TLB time
- α: hit
- $(2+\varepsilon)$: TLB time + 1 + 1
  - 1: access Page table in memory
  - 1: access memory itself
- $(1-\alpha)$: miss

Memory protection :

- كيف الـ OS يضمن انه الـ process ماتتعدى على جارتها

يعني process فيها 6 pages والبرمج طلع عنوان لـ page 10

هذا غير صحيح

كيف نضمن انه ماصار Violation من ناحية الـ access

① الـ Pagetable يكون فيه bit اسمه valid-invalid

valid لـ pages اي عدد لـ process تستخدمها لانه ممكن مايحتاج

زي سلايد 31

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- بالعادة الـ Page tables بكون حجمهم كبير حتى ولو ستوكل الـ pages translation موجودين فيها

* في تشوف معالجات جهازك بعرف انه 32 bit أو 64 bit هذا الرقم بيدلك حجم أي process بالحد الأعلى بيعني P_1 حدها الأعلى هو 2^{32} أو 2^{64} حسب الجهاز لما تشتغل على الـ process بدنا نقسمها لـ pages فرضاً

حجم كل page = $2^9 = 512$

بالتالي $\frac{2^{32}}{2^9} = 2^{23}$ بوطلي عدد الـ pages اللي رح تحتاجهم

↓

رقم كبير كبير

بالتالي من غير اعتماني استخدام الـ TLB (لانه للجداول الصغار)

* ولانه حجم الجدول جداً ضخم لدرجة انه بيتخزن بقلب ذاكرة secondary data structure بالتالي هو بالنهاية مشاوي أساسي.

عنا ٣ طرق لحل هاي المشكلة:

ⓑ Hierarchical Page tables : اذا كانت الـ Page table التابع لـ Px كتير كبيرة، اقسمها levels



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الاستفادة : الجدول بالشكل هذا بشكل عادي اذ كان
يلاقيله مكان دري بجانب ورفع ساحة
أما التقسيم



ممكن نروح تخزن كل دورة بمكان حسب اعتوافي بدون
شروط زي بالديد 24

الـ Pagenum رح يتقسم بعدد الـ levels اموجودين
مثلاً لو كان Pagenumber=22 لازم تخزنها بالطريقة التقليدية
بدل 22bit حتى تخزنه
بالطريقة العدلة رح تقسمهم inner/outer
(التقسيم غير مطلوب فيه دفعة الصيفي)

② Hashed Page Tables :
لما يكون عندك Pagetable هائل الحجم ممكن تعمل
Smaller Page table
بحيث العدخل فيه بتزيد أكثر من entry
من الـ Pagetable



(العدخل الواحد بالـ hashed page table)
بعطيني أكثر من ترجمة زي بالديد 38

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

③ inverted page table :

تبني بشكل معكوس

لدينا نبني كذا Page table

بالطريقة القديمة رح يصير اعادة

اعمدورة كبيرة لذلك رح نبنيه

بالعكس :

① توقف على Frame 0 على في اي Process

حالة اسمي داخله اذا لا انتقل على اي بعدك

② على Frame 1 على في اي Process مخزنة

داخله اي اسمي اذا آه بصير اتاكد

Frame 1 داخل Page 7 على Process x

③ على Frame 2 على حاسة مخزنة فرضاً لا

على اي بعدك

④ على Frame 3 على حاسة مخزن فيه فرضاً آه

Frame 3 داخل page 20 على Process y

وهكذا

F0		
F1		
F2		
F3		

Px	P7	F1
Py	P20	F3

أول فارق : رح يكون باستخدام Single inverted page table

(تذكر بالبداية كنا قلنا عدد الـ page table = عدد الـ process)

أما هون رح يكون جدول واحد فقط مبني بشكل عكسي ولازم

يتم ارفاق الـ process بالجدول

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Date Page

* يزداد الوقت اذا طلوب البحث عن Page30 طلب P2

P2	P30

تنجبر تبحث بكل ال

inverted page table حتى تراعت او توفر .

وتكفها بكل الأحوال بتجعل أبطء من الجداول العادية

وتكمن الجداول العادية أسرع بدة كل process العاجزول لحال

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Multistep Processing of a User Program



تحويل العنوان بالمرحلة هاي اذا كان constant او absolute وهي مرحلة مبكرة من التحويل

اذا العنوان غير محدد ولكن اله process معروف المفاصل تروح وتيجي بين الـ memory والـ disk راح نعمل التحويل بالـ load ، متى ما يحتاجك بنعرفوا الفاديين

اذا الـ process تروح وتيجي راح نؤخر وقت التنفيذ لحد كل مرة تروح فيها الـ process وترجع بعرفش بالـ dynamic linking بذلك يؤجل التحويل لوقت التنفيذ

Logical vs. Physical Address Space

- The concept of a logical address space that is bound to a separate **physical address space** is central to proper memory management
  - **Logical address** – generated by the CPU; also referred to as **virtual address**
  - **Physical address** – address seen by the memory unit
- Logical and physical addresses are the same in compile-time and load-time address-binding schemes; logical (virtual) and physical addresses differ in execution-time address-binding scheme
- **Logical address space** is the set of all logical addresses generated by a program
- **Physical address space** is the set of all physical addresses generated by a program

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Dynamic relocation using a relocation register

- Routine is not loaded until it is called
- Better memory-space utilization; unused routine is never loaded
- All routines kept on disk in relocatable load format
- Useful when large amounts of code are needed to handle infrequently occurring cases
- No special support from the operating system is required
  - Implemented through program design
  - OS can help by providing libraries to implement dynamic loading



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Paging Hardware



Paging Model of Logical and Physical Memory



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Paging Example



n=2 and m=4 32-byte memory and 4-byte pages

Paging (Cont.)

- Calculating internal fragmentation
  - Page size = 2,048 bytes
  - Process size = 72,766 bytes
  - 35 pages + 1,086 bytes
  - Internal fragmentation of 2,048 - 1,086 = 962 bytes
  - Worst case fragmentation = 1 frame – 1 byte
  - On average fragmentation = 1 / 2 frame size
  - So small frame sizes desirable?
  - But each page table entry takes memory to track
  - Page sizes growing over time
    - Solaris supports two page sizes – 8 KB and 4 MB
- Process view and physical memory now very different
- By implementation process can only access its own memory

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Two-Level Page-Table Scheme

تخزن كوحدة واحدة في ال memory
الوحدات حجمهم اصغر فنسهل
لتخزنوا داخل ال memory



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- A logical address (on 32-bit machine with 1K page size) is divided into:
  - a page number consisting of 22 bits
  - a page offset consisting of 10 bits
- Since the page table is paged, the page number is further divided into:
  - a 12-bit page number
  - a 10-bit page offset
- Thus, a logical address is as follows:

page number		page offset
p_1	p_2	d
12	10	10

- where p_1 is an index into the outer page table, and p_2 is the displacement within the page of the inner page table
- Known as **forward-mapped page table**



Address-Translation Scheme



الوصول لل memory بأكثر من مرحلة لذلك توقع الاجراء يكون أبطأ وهذا كان حل الحجم الهائل لتخزين ال page table

inner

Page اطار (frame) بال memory

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Hashed Page Table



جدول باسم line آدر

آدر line الواحد بعطي أكثر من page transliation

page q

مخزنه آدر Frame S

page p

مخزنه آدر Frame r

* لازم نبحث بال linked list حتى نلاقي آدر page اللي بدنا ياه

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

- Rather than each process having a page table and keeping track of all possible logical pages, track all physical pages
- One entry for each real page of memory
- Entry consists of the virtual address of the page stored in that real memory location, with information about the process that owns that page
- Decreases memory needed to store each page table, but increases time needed to search the table when a page reference occurs
- Use hash table to limit the search to one — or at most a few — page-table entries
  - TLB can accelerate access
- But how to implement shared memory?
  - One mapping of a virtual address to the shared physical address

Inverted Page Table Architecture



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner